

Manutenção Leitura Bomba / Aferição / Transferência - AB0301

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Manutenção Leitura Bomba / Aferição / Transferência - AB0301

Visão Geral do Programa

Registrar as leituras é informar ao sistema o valor da leitura da bomba realizada no posto na data e hora específica. Para postos comerciais, esta leitura é obrigatória.

Aferir uma bomba é medir se a quantidade de vazão da bomba corresponde à diferença na leitura antes e após o abastecimento. Aferições são quantidades retiradas pelas bombas, no entanto, que retornam ao tanque (estoque).

Transferências ocorrem quando um posto precisa fornecer combustível a outro posto, no entanto, esta transferência ocorre pela bomba (atualizando a leitura da mesma). Transferências que não são realizadas pela bomba não devem ser lançadas no sistema.

Leitura Bomba / Aferição / Transferência

Objetivo da tela:	Registrar os lançamentos de leituras de bombas dos postos de combustível, bem como aferições e transferências e, por intermédio destes lançamentos cruzar informações das leituras de bombas com as quantidades abastecidas lançadas no sistema.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Somatória	Quando acionado, permite seja calculado o total de combustível consumido desde a última leitura de bomba. Será habilitado para facilitar o trabalho do usuário, quando houver uma quebra na registradora ou ainda uma virada nesta.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Documento	Exibe o código gerado automaticamente pelo sistema, conforme último valor informado.
Usuário	Exibe o último usuário que criou ou alterou o registro.
Data	Inserir a data e hora da aferição, transferência ou leitura de bomba.
Posto Origem	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição do posto origem no qual foi realizada a aferição, transferência ou leitura de bomba.
Bomba	Inserir o código da bomba na qual foi realizada a aferição, transferência ou leitura de bomba.
Tipo Material	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição do tipo de material utilizado na aferição, transferência ou leitura de bomba.
Tipo de Movimento	Assinalar qual das atividades foi realizada para registrar no sistema: - Aferição. - Transferência. - Leitura de Bomba.  Nota: Os demais campos apresentados nessa tela estão descritos no Glossário.
Leitura Inicial	Inserir a leitura inicial da bomba.
Leitura Final	Inserir a leitura final quando apontamento for aferição ou transferência. Será habilitado o campo leitura final, para registrar a quantidade de combustível que saiu da bomba.
Quantidade	Inserir a quantidade de saída de material quando apontamento for de aferição. Quando apontamento for de leitura de bomba e o valor da leitura for menor que o valor da leitura anterior, o sistema irá exibir uma mensagem e perguntar se deseja informar a quantidade de combustível que saiu da bomba. Isto ocorre quando há “virada” na leitura das bombas, ou seja, quando a registradora tiver apenas 5 dígitos para os números e o mesmo superar o valor 99.999.
Posto Destino	Inserir qual posto receberá as quantidades. O campo posto destino é habilitado quando ocorrer uma transferência.

 Nota:
--

Este apontamento não visa controlar o saldo dos tanques de combustível. Esta função já é realizada pelo controle de estoque. A finalidade deste tipo de apontamento é única e exclusivamente de confrontar a diferença de leitura de bomba de um período com o total dos abastecimentos informados nos programas [Apontamento Abastecimento/Lubrificação \(AB0302\)](#) ou [Abastecimento \(AB0306\)](#), a fim de evitar desvios ou indicar a falta ou incorreção de algum apontamento.

Pré-requisitos

[Manutenção Tipo Material \(AB0102\)](#)

[Manutenção Posto \(AB0118\)](#)

Conteúdos Relacionados:

[Leitura de Bomba x Abastecimentos \(AB0502\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mab](#)

[abastecimento_lubrificacao](#) [versao_12](#)

[manutencao_leitura_bomba_afericao_transferencia](#) [ab0301](#)

[leitura_bomba](#) [transferencia](#) [afericao](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)