

Importação Abastecimentos/Lubrificações - AB0705

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Importação Abastecimentos/Lubrificações - AB0705

Visão Geral do Programa

Permite executar a importação de arquivos referentes a abastecimentos/lubrificações. Também é possível definir campos obrigatórios ou não para serem importados.

Se, no cadastro Função Cadastro Parâmetros Frota (AB0101) – Código 53, o valor do parâmetro estiver igual a “Sim”, a consistência será feita a partir da data da ficha que está sendo inserida até a data atual.

Exemplo:

Se está sendo inserida uma ficha no dia 01/10/2015 e existem fichas nos dias 2 e 3, as fichas posteriores a ficha do dia 1 serão reconsistidas automaticamente. Caso o parâmetro esteja igual a “Não”, o procedimento executado será o mesmo que é feito atualmente, onde a ficha consistida é somente a ficha que está sendo inserida.

Importante:

As informações abaixo somente serão válidas se o parâmetro “55-Diferencia contas para Lubrificação e Abastecimento” existente na função Manutenção Parâmetros Frotas (AB0101) estiver com o valor “Sim”.

No momento da importação poderá conter contas diferentes, ou seja, conta “x” para abastecimento e conta “y” para lubrificação. Como existem contas no abastecimento e lubrificação, a conta existente na Ficha de abastecimento sempre receberá o valor informado no cadastro do equipamento. Detalhes da gravação das contas:

- **Ficha:** Contas existentes na Ficha de Abastecimento sempre receberão informações do histórico estabelecimento, conforme a data de movimento existente no layout (informação do histórico de estabelecimento com data igual ou inferior a data do registro que está sendo criado);
- **Item Abastecimento:** Conta e centro de custo lubrificação da tabela será alimentada com o valor informado no layout. Caso venha em branco terá o valor existente no campo conta padrão existente no histórico estabelecimento, conforme a data de movimento existente no layout (informação do histórico de estabelecimento com data igual ou inferior a data do registro que está sendo criado);
- **Item Lubrificação:** Conta e centro de custo lubrificação da tabela será alimentada com o valor informado no layout. Caso venha em branco terá o valor existente no campo conta lubrificação existente no histórico estabelecimento, conforme a data de movimento existente no layout (informação do histórico de estabelecimento com data igual ou inferior a data do registro que está sendo criado).

Mais informações em: [Contabilização Item Abastecimento/Lubrificação](#).

Este programa pode ser integrado com outros módulos conforme parametrização através do programa [Manutenção Parâmetros Integração - AB0116](#).

Para mais informações referente a integração deste programa com o módulo de Execução orçamentária, consultar o documento [Integração de Contas da Manutenção e Frotas com Execução Orçamentária](#).

Nota:

É possível bloquear a importação de abastecimento com data inferior ao fechamento do último médio calculado, conforme parametrização do parâmetro 58 - Data Segurança Ficha Abastecimento/Lubrificação do AB0101.

Importação Abastecimentos/Lubrificações – Pasta Layout

Objetivo da tela:	Realizar a importação de dados de determinado abastecimento/lubrificação.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Recuperar	Quando acionado, permite recuperar as modificações geradas pelo usuário, antes que sejam salvas.
Salvar	Quando acionado, apresenta a tela na qual é possível salvar as modificações geradas.
Verificar	Quando acionado, apresenta a tela na qual é possível recuperar as modificações geradas pelo usuário, antes que sejam salvas.
Gerar Default	Quando acionado, apresenta a tela na qual é possível modificar os dados atuais pelos dados padrão, sendo assim, serão perdidas todas as atualizações efetuadas.
Imprimir Layout	Quando acionado, apresenta o relatório no qual serão impressos todos os dados do browser.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo layout	Assinalar o tipo de informações que se deseja verificar:

	• GoodCard: layout padrão utilizado pela empresa GoodCard. • CTF: layout padrão utilizado pela empresa CTF. • Outros: layout padrão utilizado pela Datasul. • COPEC: layout padrão utilizado pela empresa COPEC.
Tipo Importação	Selecionar o tipo de importação do abastecimento/lubrificação. As opções disponíveis são: • Padrão: Quando selecionada, os dados do arquivo serão separados pelo próprio tamanho do campo. • Delimitador: Quando selecionada, os campos serão separados ou pelo delimitador Padrão (ponto-e-vírgula(;)), ou pelo delimitador selecionado no campo delimitador.
Delimitador	Inserir o separador que será utilizado no arquivo de importação/exportação.
Sequência	Exibe a sequência dos dados no arquivo.
Campo	Exibe o campo que será exibido no arquivo.
Importar	Inserir o layout que será utilizado na importação. Os layouts aceitos são GoodCard, CTF, Outros e COPEC.  Nota: O campo Outros se refere a layouts desenvolvidos pela TOTVS.
Posição	Inserir a posição em que o campo será mostrado no arquivo.
Conteúdo	Inserir o tipo de conteúdo do campo.
Decimais	Inserir o número de casas decimais aceitas pelo arquivo, caso o conteúdo do campo seja decimal,
Obrigatório	Quando assinalado, define se o campo deve ser obrigatoriamente informado no arquivo.

Importação Abastecimentos/Lubrificações – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Definir as faixas de dados a serem consideradas na geração dos arquivos.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data	Inserir uma faixa de datas para serem filtradas pelo arquivo.
Placa	Inserir uma faixa de seleção de placas para serem filtradas pelo arquivo.
Empresa	Inserir uma faixa de seleção de empresas para serem filtrados pelo arquivo.
Equipamento	Inserir uma faixa de seleção de equipamentos para serem filtrados pelo arquivo.
Unidade Negócio	Inserir uma faixa de seleção de unidade de negócio para serem filtrados pelo arquivo.

Importação Abastecimentos/Lubrificações – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Estabelecer parâmetros para definir a importação de dados de determinado abastecimento/lubrificação.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Editar Arquivo	Quando acionado, permite editar o arquivo selecionado para a importação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Importa por	Selecionar se os dados do arquivo serão importados por: • Placa: Utiliza o código da Placa do Equipamento. • Equipamento: Utiliza o código do Equipamento.
Acumular fichas com diferença de tempo de minutos:	Inserir o intervalo de tempo em minutos que as fichas de abastecimento e lubrificação serão acumuladas.  Nota: O valor máximo permitido para este campo é de 60 minutos.

Assume valores padrões quando informações estiverem incorretas	Quando assinalado, define que as informações incorretas referentes ao cadastro do equipamento que estão no arquivo texto serão substituídas pelas informações cadastrais deste.
Arquivo de entrada	Inserir o arquivo a ser importado pelo sistema.

Importação Abastecimentos/Lubrificações – Pasta Log

Objetivo da tela: Estabelecer detalhes sobre o destino da impressão e a forma de execução da importação.

 **Nota:**
Quando selecionado o campo Todos, serão impressas todas as linhas do arquivo texto importado, se for selecionado o campo Rejeitados, serão impressas apenas as linhas com erros de importação.

Pré-requisitos:

- [Manutenção Motoristas \(AB0111\)](#)
- [Manutenção Trajetos \(AB0106\)](#)
- [Manutenção Equipamento Frota \(AB0138\)](#)
- [Manutenção Postos Combustíveis \(AB0118\)](#)
- [Manutenção Atividades \(AB0105\)](#)

Conteúdos Relacionados:

- [Cadastro Parâmetros Frota \(AB0101\)](#)
- [Contabilização Item Abastecimento / Lubrificação](#)
- [Segurança por Estabelecimento - Frotas](#)
- [Unidade de Negócio do Frotas](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mab](#)
[abastecimento_lubrificacao](#) [versao_12](#)
[importacao_abastecimentos_lubrificacoes](#) [ab0705](#)