

Consulta Abastecimento/Lubrificação - AB0611

 Tempo aproximado para leitura: 9 minutos

Consulta Abastecimento/Lubrificação - AB0611

Visão Geral do Programa

Por intermédio dos movimentos de abastecimento e lubrificação lançados pelo programa Apontamento Abastecimento/Lubrificação (AB0302) e também pelos movimentos de abastecimentos lançados no programa Abastecimento (AB0306), cada apontamento pode ser consultado individualmente.

Consulta Abastecimento/Lubrificação – Pasta Combustível

Objetivo da tela:	Consultar o apontamento dos abastecimentos e lubrificações realizados no sistema.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Exportação XML	Quando acionado, apresenta a tela de exportação dos dados de abastecimento para o rastreamento (AB0302D), na qual é possível selecionar os abastecimentos por data, documento, empresa e equipamento.  Nota: Quando a opção integra sistema rastreamento do programa Consulta Abastecimento/Lubrificação (AB0611) estiver selecionada, ao acionar o botão Exportação XML, o sistema gerará automaticamente um arquivo .XML contendo informações do abastecimento, desde que o abastecimento esteja consistido.
Matriz Unidade Negócio	Quando acionado, apresenta a tela Matriz Unidade Negócio. Nesta tela é possível consultar a matriz de unidade de negócio existente para o equipamento em questão, de forma que seja possível para quais Unidade de Negócio será realizado o rateio do custo total do evento entre as Unidades de Negócio existente na Matriz.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Documento	Exibe o número do documento gerado pelo apontamento.
Data Movimento	Exibe a data do abastecimento e/ou lubrificação.
Hora Inicial Movimento	Exibe a hora inicial do abastecimento e/ou lubrificação.
Hora Final Movimento	Exibe a hora final do abastecimento e/ou lubrificação.
Equipamento	Exibe o código do equipamento e descrição do modelo de equipamento do apontamento selecionado.
Status	Exibe o status da ficha, indicando se esta está correta ou com problema. Para verificar os possíveis erros que podem ser gerados aos apontamentos, analisar a função Consiste e Atualiza Apontamentos (AB0401).
Integração	Exibe se a ficha de abastecimento e/ou lubrificação está integrada ou não com o estoque.
Posto	Exibe o código do posto de combustível no qual foi realizado o abastecimento ou lubrificação.
Motorista	Exibe o código do motorista informado no apontamento.
Atividade	Exibe a atividade que o equipamento estava executando no momento do abastecimento e/ou lubrificação. Por intermédio deste campo, é possível captar o consumo real de combustível por atividade.
Criação	Exibe a data de criação do documento.
Contador	Exibe o valor e unidade do contador informado no apontamento.
Contador Secundário	Exibe o valor e unidade do contador secundário informado no apontamento.
Nota Fiscal	Exibe o número da nota fiscal relacionada ao apontamento.
Série	Exibe o número de série da nota relacionada ao equipamento.

Documento Origem	Exibe o número de documento que originou o apontamento. Este documento é utilizado quando uma ordem de manutenção gera automaticamente um movimento de lubrificação.
Unid. Negócio	Exibe o código da unidade de negócio utilizada no abastecimento. Regra de Rateio: Quando um equipamento estiver relacionado a uma Matriz de Unidade de Negócio, e, se este sofrer movimentos de estoque ou movimentos contábeis, o custo do movimento será rateado da seguinte forma: - Se no período do Abastecimento a Unidade de Negócio principal existente no Histórico de Atividade do Equipamento for igual a informada na Ficha, o valor será rateado entre as Unidades de Negócio da Matriz existente para o Histórico. - Se no período do Abastecimento a Unidade de Negócio principal existente no Histórico de Atividade do Equipamento for diferente a informada na Ficha, o custo será empenhado 100% para Unidade de Negócio informada na Ficha.
Usuário	Exibe o código do último usuário que realizou a manutenção no apontamento.
Empresa	Exibe o código da empresa do equipamento do apontamento selecionado.
Posto	Exibe o código do posto onde foi realizado o abastecimento.
Bomba	Exibe o número da bomba onde foi realizado o abastecimento.
Tipo Material	Exibe o código do tipo de material que foi utilizado no abastecimento.
Descrição	Exibe a descrição do tipo de material que foi utilizado no abastecimento.
Item	Exibe o código do item que foi utilizado no abastecimento.
Ref. Item	Exibe a referência do item que foi utilizado no abastecimento.
Localização	Exibe a localização aonde foi realizado o abastecimento.
Qtd Combustível	Exibe a quantidade de combustível consumida no abastecimento.
Valor	Exibe o valor total de combustível consumido no abastecimento.
Conta Contábil	Exibe a conta contábil referente ao abastecimento utilizada na aplicação do material quando gerada a requisição de saída de material do estoque.
Centro de Custo	Exibe a informação referente ao centro de custo do equipamento. Este centro de custo serve como "sub-conta" para o lançamento dos combustíveis.

⚠ Nota:
As colunas "Conta Contábil" e "Centro de Custo" somente terão valor quando o parâmetro "55-Diferencia contas para Lubrificação e Abastecimento" existente na Manutenção Parâmetros Frotas (AB0101) estiver com o valor "Sim".

Mais informações em: Contabilização Item Abastecimento / Lubrificação.

Consulta Abastecimento – Pasta Pag. 1

Objetivo da tela:	Consular os abastecimentos realizados pelos equipamentos.
	⚠ Nota: Quando o apontamento for apenas de lubrificação, este botão estará desabilitado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Documento	Exibe o código do documento gerado para o apontamento.
Empresa	Exibe o código da empresa do equipamento relacionado ao apontamento.
Equipamento	Exibe o código do equipamento que realizou o apontamento.
Data Movimento	Exibe a data do apontamento.
Hora Inicial Movimento	Exibe a hora inicial do apontamento.
Hora Final Movimento	Exibe a hora final do apontamento.
Posto	Exibe o código e descrição do posto no qual foi realizado o abastecimento ou lubrificação.
Bomba	Exibe o código da bomba na qual foi realizado o abastecimento.
Depósito	Exibe o código do depósito relacionado ao posto informado.

Item	Exibe o código e descrição do item que foi abastecido.
Referência, Localização e Lote	Exibe estes campos conforme for solicitado pelo programa. - Quando um item for controlado por referência, será apresentado o campo Referência para informação do usuário. - Quando um item necessitar da localização, será apresentado o campo Localização para informação do usuário. - Quando um item for controlado por lote, será apresentado o campo Lote para informação do usuário. Estas três informações são necessárias quando o movimento de abastecimento for gerar um movimento de requisição de estoque do material aplicado.
Quantidade	Exibe a quantidade de combustível aplicada.
Valor	Exibe o valor do abastecimento. - Quando o posto for de terceiros, o campo Valor é informado pelo próprio usuário. - Quando o posto for próprio, o valor será calculado conforme o cadastro de parâmetros (AB0101 – Código 10), que indica se o valor será conforme o valor do médio do material, valor de última entrada ou ainda um valor não relacionado ao EMS (mas cadastrado no módulo Gerencial).
Conta Contábil	Exibe a conta contábil referente ao abastecimento utilizada na aplicação do material quando gerada a requisição de saída de material do estoque.

⚠ Nota:
O campo “Conta Contábil” somente terá valor quando o parâmetro “55-Diferencia contas para Lubrificação e Abastecimento” existente na Manutenção Parâmetros Frotas (AB0101) estiver com o valor “Sim”.

Mais informações em: Contabilização Item Abastecimento / Lubrificação.

Consulta Abastecimento/Lubrificação – Pasta Óleo/Filtro

Objetivo da tela: Consultar as lubrificações realizadas pelos equipamentos em postos próprios e de terceiros.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Compartimento	Exibe o código do compartimento onde foi realizada a lubrificação ou a troca de filtro.
Descrição	Exibe a descrição do compartimento onde foi realizada a lubrificação ou a troca de filtro.
Tipo Material	Exibe o código do tipo de material que foi utilizado na lubrificação ou a troca de filtro.
Descrição Tipo Material	Exibe a descrição do tipo de material que foi utilizada na lubrificação ou a troca de filtro.
Item	Exibe o código do item que foi utilizada na lubrificação ou a troca de filtro.
Referência Item	Exibe a referência do item que foi utilizada na lubrificação ou a troca de filtro.
Lote	Exibe o lote do item de lubrificação ou a troca de filtro.
Localização	Exibe a localização onde foi realizada a lubrificação ou a troca de filtro.
Evento	Exibe o código da manutenção que foi realizada no equipamento, lubrificação ou troca de filtro.
Descrição Evento	Exibe a descrição da manutenção que foi realizada no equipamento, lubrificação ou troca de filtro.
Tipo Manutenção	Exibe o tipo de manutenção que foi realizada no equipamento.
Quantidade	Exibe a quantidade de óleo lubrificante ou de filtro que foi consumido na manutenção.
Valor	Exibe o valor da manutenção.
Conta Contábil	Exibe a conta contábil referente a lubrificação/filtro utilizada na aplicação do material quando gerada a requisição de saída de material do estoque.
Centro de Custo	Exibe a informação referente ao centro de custo do equipamento. Este centro de custo serve como “sub-conta” para o lançamento dos Lubrificantes/Filtros.

⚠ Nota:
As colunas “Conta Contábil” e “Centro de Custo” somente terão valor quando o parâmetro “55-Diferencia contas para Lubrificação e Abastecimento” existente na Manutenção Parâmetros Frotas (AB0101) estiver com o valor “Sim”.

Mais informações em: Contabilização Item Abastecimento / Lubrificação.

Consulta Lubrificação – Pasta Pag. 1

Objetivo da tela:	Consultar as lubrificações realizadas pelos equipamentos.  Nota: Quando o apontamento for apenas de abastecimento, este botão estará desabilitado.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Documento	Exibe o código do documento gerado para o apontamento.
Empresa	Exibe o código da empresa do equipamento relacionado ao apontamento.
Equipamento	Exibe o código do equipamento que realizou o apontamento.
Data Movimento	Exibe a data do apontamento.
Hora Inicial Movimento	Exibe a hora inicial do apontamento.
Hora Final Movimento	Exibe a hora final do apontamento.
Compartimento	Exibe o código do compartimento e descrição de óleo ou filtro onde foi realizada a manutenção.
Item	Exibe o código e descrição do item aplicado.
Referência, Lote e Localização	Exibe estes campos conforme for solicitado pelo programa. • Quando um item for controlado por referência, será apresentado o campo Referência para informação do usuário. • Quando um item for controlado por lote, será apresentado o campo Lote para informação do usuário. • Quando um item necessitar da localização, será apresentado o campo Localização para informação do usuário. Estas três informações são necessárias quando o movimento de abastecimento for gerar um movimento de requisição de estoque do material aplicado.
Evento	Exibe o código do evento relacionado ao compartimento.
Tipo Manutenção	Exibe o tipo de manutenção realizada no compartimento.
Quantidade	Exibe a quantidade de óleo ou filtros aplicados.
Valor	Exibe o valor do item aplicado. • Quando o posto for de terceiros, o campo Valor é informado pelo usuário. • Quando o posto for próprio, o valor será calculado conforme o cadastro de parâmetros (AB0101 – Código 10), que indica se o valor será conforme o valor do médio do material, valor de última entrada ou ainda um valor não relacionado ao EMS (mas cadastrado no módulo Gerencial).
Conta Contábil	Exibe a conta contábil referente a Lubrificação utilizada na aplicação do material quando gerada a requisição de saída de material do estoque.

 **Nota:**
O campo “Conta Contábil” somente terá valor quando o parâmetro “55-Diferencia contas para Lubrificação e Abastecimento” existente na Manutenção Parâmetros Frotas (AB0101) estiver com o valor “Sim”.

Mais informações em: Contabilização Item Abastecimento / Lubrificação.

Pré-requisitos:

[Apontamento Abastecimento/Lubrificação \(AB0302\)](#)

[Abastecimento \(AB0306\)](#)

Conteúdos Relacionados:

[Consiste e Atualiza Apontamentos \(AB0401\)](#)

[Cadastro Parâmetros Frota \(AB0101\)](#)

[Contabilização Item Abastecimento / Lubrificação](#)

[Unidade de Negócio do Frotas](#)

 Macro desconhecida: 'rate'



Política de
privacidade

Termos
de uso