

# Consulta Histórico Vida Equipamentos - AB0618

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

## Consulta Histórico Vida Equipamentos - AB0618

### Visão Geral do Programa

Por intermédio dos movimentos de abastecimento e lubrificação é gerado o histórico de vida dos equipamentos. Com este histórico é possível analisar a evolução do uso do equipamento ao longo do tempo, sendo que o sistema de Manutenção de Frota sempre busca as informações apresentadas nesta tela para o cálculo do vencimento das lubrificações, dos planos de manutenção preventiva e durabilidade de pneus e componentes.

Caso o sistema esteja integrando com Agroindústria, este cadastro estará gerando a mensagem - [Geração de Mensagem EAI – Função Consulta Histórico Vida Equipamentos](#).

 **Nota:**

Para cálculo dos vencimentos dos compartimentos de óleo, filtros e planos de manutenção, bem como para cálculo do percurso do equipamento, durabilidade de pneus e componentes, sempre o sistema utilizará o campo “Uso Real” apresentado na tela AB0618. O histórico do contador serve apenas como referência, no entanto, não será utilizado em nenhum cálculo do sistema.

### Histórico Vida Equipamentos – Pasta Histórico

|                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Consultar o histórico de vida dos equipamentos dos equipamentos, gerados pelos abastecimentos e lubrificações. Exibe a evolução dos contadores e, conseqüentemente, do percurso real de cada equipamento. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:                | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consulta Equipamento | Quando acionado, apresenta a tela de Consulta do Equipamento (AB0604A), para detalhe da consulta do equipamento informado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Consulta             | <div>Quando acionado, permite consultar o apontamento origem.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Se origem = “MAB”, significa que o documento de origem é de abastecimento e/ou lubrificação, apresentando portanto a tela Consulta Abastecimento/Lubrificação (AB0611).</li><li>Se origem = “MMV”, significa que o documento de origem é de ordem de manutenção, apresentando, portanto, a tela Consulta Ordem Manutenção (MV0606).</li><li>Se origem = “MPN”, significa que o documento de origem é de apontamento de pneus, apresentando, portanto, a tela Consulta Movimentos Pneus (PN0603).</li><li>Se origem = “Outros”, significa que o documento de origem é referente à importação de percurso via XML do sistema de rastreamento.</li></ul> |

#### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Exibe o código da empresa, o código e a descrição do equipamento a ser consultado.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Equipamento         | <div>Exibe se o equipamento a ser consultado é:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Motorizado.</li><li>Não Motorizado.</li></ul>                                                                                                                                                                                       |
| Contador Secundário | Exibe se o equipamento utiliza contador secundário.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Percurso Período    | <div>Exibe o percurso período do equipamento:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Primário: Exibe a diferença de “Uso Real” da primeira linha do browser com a última linha do browser.</li><li>Secundário: Exibe a diferença de “Uso Secundário” da primeira linha do browser com a última linha do browser.</li></ul> |
| Data                | Exibe a data do movimento gerado.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hora                | Exibe a hora do movimento gerado.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contador            | Exibe o contador do equipamento no momento do apontamento gerado.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unidade             | Exibe a unidade de medida do contador (KM, horas, entre outros).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uso real            | Exibe a vida acumulada do equipamento. Este campo é gerado em função da evolução do contador. No entanto, se em um abastecimento o contador quebra ou é trocado, o sistema continua calculando o uso real acumulado do equipamento, por intermédio da liberação do documento pelo usuário.                                      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contador Secundário | Exibe o contador secundário do equipamento no momento do apontamento gerado.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Unidade Secundária  | Exibe a unidade de medida do contador secundário (KM, horas, entre outros).                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uso Real Secundário | Exibe a vida acumulada secundária do equipamento. Este campo é gerado em função da evolução do contador secundário. No entanto, se em um abastecimento o contador secundário quebra ou é trocado, o sistema continua calculando o uso real acumulado secundário do equipamento, por intermédio da liberação do documento pelo usuário. |
| Documento           | Exibe o número do documento de origem do histórico de vida do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Origem              | Exibe o módulo que originou o histórico de vida do equipamento, que pode ser: <ul style="list-style-type: none"><li>• MAB – Módulo de Abastecimento e Lubrificação.</li><li>• MPN – Módulo de Pneus (quando implantado).</li><li>• MMV – Módulo de Manutenção Mecânica (quando implantado).</li></ul>                                  |
| Abastecimento       | Exibe se em movimento informado houve um abastecimento ou não.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Parâmetros – AB0618A

|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Estabelecer os parâmetros para efetuar a consulta do histórico de vida dos equipamentos dos equipamentos. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:    | Descrição:                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data      | Inserir a faixa de datas que deseja consultar o histórico de vida do equipamento.                                        |
| Hora      | Inserir a hora inicial (da data inicial) e hora final (da data final) para consulta do histórico de vida do equipamento. |
| Documento | Inserir a faixa de documentos para seleção dos registros de histórico de vida do equipamento.                            |

### Pré-requisitos:

- Manutenção Equipamento Frota (AB0138)
- Apontamento Abastecimento/Lubrificação (AB0302)
- Abastecimento (AB0306)

### Conteúdos Relacionados:

- Consulta Inventário Equipamentos (AB0604)
- Consulta Abastecimento/Lubrificação (AB0611)
- Consulta Ordem Manutenção (MV0606)
- Consulta Movimentos Pneus (PN0603)

 Macro desconhecida: 'rate'

documento\_de\_referencia   manufatura   mab  
abastecimento\_lubrificacao   versao\_12  
consulta\_historico\_vida\_equipamentos   ab0618  
vida\_equipamentos



Política de  
privacidade

Termos  
de uso