

Consulta Movimentados na Garantia - CO0607

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Consulta Movimentados na Garantia - CO0607

Visão Geral do Programa

Permite consultar os componentes que foram movimentados (consertados ou retirados de equipamentos) e que estavam dentro do período de garantia.

Importante

Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, os ícones da árvore (treeview) foram removidos na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.2, 12.1.2301.10 e 12.1.2209.15.

Quando um componente é movimentado (seja por intermédio de uma ordem de manutenção, seja por intermédio do apontamento de movimento de componentes), é calculada a durabilidade do componente no momento da manutenção.

A função Consulta Componentes Movimentados na Garantia analisa todos os apontamentos de movimentos e apresenta os componentes que foram movimentados dentro do prazo de garantia.

Por definição, a contagem da garantia em dias somente é iniciada no momento da aplicação do item no equipamento. Isto é, se uma bateria que permaneceu três meses em estoque para depois ser aplicada em algum caminhão, não serão contados estes três meses para o vencimento da garantia.

Os cálculos para analisar se o componente está em garantia é simples:

- Função busca apontamento de movimento de componente.
- Avalia a sua durabilidade no momento do movimento e também o número de dias de uso do componente (data do movimento menos data da primeira aplicação do componente no equipamento).
- Caso o componente possua garantia de acordo com o percurso (km, horas, entre outros), compara com a durabilidade da data do movimento para analisar se componente se encontrava em garantia.
- Caso o componente possua garantia em dias, avalia se o número de dias de uso é menor que valor da garantia.
- Se o componente possuir garantia em dias e também de acordo com o percurso, somente será considerado um movimento dentro da garantia se o mesmo for movimentado dentro do período de garantia em dias e percurso. Caso uma das duas garantias tenha sido "expirada", o movimento é considerado fora da garantia.

Exemplo:

- Garantia em dias do Componente: 180 dias.
- Garantia de acordo com percurso: 40.000 km.

Depois de movimentado, o componente se encontrava com 32.000 km, no entanto, foi utilizado em um período de 192 dias no equipamento. Dessa forma, considera-se que o componente foi movimentado fora da garantia (mesmo não alcançando os 40.000 km).

Pré-requisito:

É pré-requisito para a execução dessa função:

[Apontamento Movimento Componentes \(C00301\)](#)

Movimentados na Garantia

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Consulta Movimentados na Garantia, é possível consultar os componentes que foram movimentados e que estavam dentro do período de garantia.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir	Quando acionado, permite abrir um arquivo do tipo .dat, onde estão os parâmetros, previamente salvos, para o programa.
Salvar	Quando acionado, permite gravar um arquivo do tipo .dat, salvando os parâmetros existentes no programa.
Atualizar	Quando acionado, gera a consulta das informações conforme classificação e seleção escolhidas.
Expandir / Contrai	Quando acionado, permite expandir ou contrair toda a árvore das informações solicitadas (treeview).
Consulta Componente	Quando acionado, exibe a Função Consulta Ordem de Manutenção (MV0606) que pode ter gerado o movimento no componente.
Exporta para Arquivo Texto	Quando acionado, apresenta a Função Exportação Dados para Arquivo Texto (AB0701) para a escolha do arquivo que será exportado. Somente são gerados para o arquivo texto os dados apresentados no browser da tela Durabilidade Componentes (CO0606).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Componente	Exibe o código do componente que foi movimentado na garantia.
Descrição	Exibe a descrição do componente que foi movimentado na garantia.
Vida	Exibe a vida do componente que foi movimentado na garantia.
Uso	Exibe o uso do componente (em dias ou de acordo com a unidade de percurso) no momento do movimento realizado no componente.

Garantia	Exibe o valor da garantia do componente, utilizada na comparação do uso real.
Unidade	Exibe a unidade de medida utilizada na comparação da garantia com o uso real. A unidade pode ser em dias ou de acordo com o percurso do componente (km, horas, entre outros).
% Desvio	Exibe a % de desvio entre o uso do componente e a garantia.
Documento	Exibe o documento que gerou o movimento nos componentes.
Emitente	Exibe o código do emitente que forneceu o componente (quando componente novo) ou emitente que reformou o componente.
Causa	Exibe a causa da classificação selecionada.

Seleção – CO0607A

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Movimentados na Garantia - Botão Filtro, é possível filtrar as informações a serem apresentadas.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data	Inserir o período para seleção dos movimentos que serão analisados.
Estabelecimento	Inserir a faixa de estabelecimentos para selecionar os movimentos que serão analisados.
Empresa	Inserir a faixa de empresas para filtrar os movimentos e componente que serão analisados.
Sistema	Inserir a faixa de sistemas para filtrar os componentes que serão analisados.
Subsistema	Inserir a faixa de subsistemas para filtrar os componentes que serão analisados.
Componente	Inserir a faixa de componentes que serão analisados.
Causa	Inserir a faixa de causa de desativação para selecionar os componentes que serão analisados.
Empresa Eqpto	Inserir a faixa de empresas para selecionar os componentes que serão analisados.
Equipamento	Inserir a faixa de equipamentos para selecionar os componentes que serão analisados.
Tag	Inserir a faixa de Tags de equipamentos atuais para selecionar os componentes que serão analisados.
Centro Custo Eqpto	Inserir a faixa de centros de custo de equipamentos atuais para selecionar os componentes que serão analisados.
Unidade Negócio	Inserir a faixa de unidade de negócio para selecionar os componentes que serão analisados.

Classificações – CO0607B

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Movimentados na Garantia - Botão Classifica, é possível classificar as informações a serem apresentadas.  Importante: Recomenda-se utilizar somente as classificações necessárias, pois quanto maior o número de classificações selecionadas, maior o tempo de processamento.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Quando acionado, permite selecionar todas as dimensões na consulta.
Inclui	Quando acionado, permite selecionar a dimensão marcada para a consulta.
Retira	Quando acionado, permite retirar da seleção a dimensão marcada.
Retira Todos	Quando acionado, permite retirar todas as dimensões selecionadas.
Sobe	Quando acionado, permite alterar a ordem da apresentação das informações.
Desce	Quando acionado, permite alterar a ordem da apresentação das informações.

Parâmetros – CO0607C

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Movimentados na Garantia - Botão Parâmetros, é possível parametrizar as informações a serem apresentadas.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ativos	Assinalar se deseja visualizar os componentes ativos (atualmente).
Inativos	Assinalar se deseja visualizar os componentes inativos (atualmente).
Dentro da Garantia	Assinalar se deseja visualizar os movimentos realizados nos componentes dentro do prazo de garantia.
Fora da Garantia	Assinalar se deseja visualizar os movimentos realizados nos componentes fora do prazo de garantia.

Impressão – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Movimentados na Garantia - botão Impressão, é possível realizar a impressão do relatório.
--------------------------	---

Impressão – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
--------------------------	---

Exportação para Excel

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Movimentados na Garantia - Botão Exportar para Excel, somente são gerados para o Excel os dados apresentados no browser da tela Movimentados na Garantia (CO0607).
--------------------------	--

Conteúdos Relacionados:

Veja também

[Consulta Ordem de Manutenção \(MV0606\)](#).

[Exportação Dados para Arquivo Texto \(AB0701\)](#).

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mco](#)

[controle_de_componentes](#) [p12](#) [versao_12](#)

[processo_consultas_mco](#) [consulta_movimentados_na_garantia](#)

[co0607](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)