

Movimentação Componentes - CO0301

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Movimentação Componentes - CO0301

Visão Geral do Programa

Por intermédio das movimentações, o módulo Controle de Componentes calculará a durabilidade de cada componente, conforme o percurso rodado em cada equipamento.

Apesar de visualizar as reformas nesta função, as mesmas não são geradas por este documento. Para reformar um componente, deve-se utilizar a função [Ordem Manutenção \(MV0301\)](#) do módulo Manutenção Mecânica.

Além da ordem de manutenção (que pode gerar movimentos de reforma para os componentes), há outra situação onde os movimentos são criados automaticamente.

Quando um equipamento é transferido entre estabelecimentos, por intermédio do programa [Cadastro de Equipamento – Pasta Hist.Estab \(AB0138\)](#), é gerado para cada componente relacionado ao equipamento transferido um movimento de transferência entre estabelecimentos, onde o estabelecimento informado no apontamento será o estabelecimento atual do equipamento.

Dessa forma, não é necessário que o usuário atualize os estabelecimentos dos componentes quando os equipamentos são transferidos.

Quando um componente é aplicado em algum equipamento, a função verifica o último apontamento para avaliar se o componente se encontrava em estoque ou em outro equipamento, avisando o usuário caso encontre algum problema.

No cadastro de [Grupo de Equipamentos – pasta Subsistema \(AB0107\)](#), são informados os subsistemas que podem ser movimentos em um equipamento, bem como a quantidade de componentes máximos por subsistema. Por intermédio deste cadastro, o sistema apresenta uma mensagem de alerta caso seja realizado um movimento de aplicação de componente em um equipamento, superando o limite máximo no veículo.

Exemplo:

Um caminhão é cadastrado com o subsistema “Bateria”, no qual é informado no grupo que o mesmo possui no máximo duas baterias. Se no momento da aplicação de uma bateria no equipamento a função detectar que o veículo ficará com três baterias relacionadas a ele, é apresentada uma mensagem avisando que a “Quantidade de Componentes no Equipamento (3) é maior que o máximo informado (2)”.

-  **Pré-requisitos:**
São pré-requisitos para a execução dessa função:
- [Cadastro Componentes \(CO0102\)](#)
 - [Manutenção Eventos \(AB0113\)](#)
 - [Manutenção Situação \(AB0117\)](#)
 - [Manutenção Equipamento Frota \(AB0138\)](#)
 - [Cadastro SubSistemas \(AB0122\)](#)
 - [Manutenção Causas \(CD0583\)](#)
 - [Manutenção Estabelecimentos \(CD0403\)](#)

Movimentação Componentes

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Movimentação Componentes, é possível registrar as movimentações realizadas em componentes, como: - Colocação e retirada em equipamentos, - Transferência entre estabelecimentos e reformas.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Documento	Exibe o número do documento gerado automaticamente para o apontamento.
Data	Inserir a data do apontamento de movimento do componente.
Hora	Inserir a hora do apontamento de movimento do componente.
Tipo Movimento	Assinalar o tipo de movimento, podendo ser: Retirada: Quando informado, será gerado um movimento que retira o componente de um equipamento e o aloca no estoque (fora do equipamento). A partir desta data e hora, não mais era calculada a durabilidade do componente até que seja novamente aplicado em outro equipamento. Colocação: Quando informado, será gerado um movimento que aplica o componente em um equipamento, alterando seu cadastro e iniciando o cálculo de durabilidade do componente no equipamento. Transferência: Quando informado, transferirá o componente entre estabelecimento, onde o estabelecimento informado no apontamento será o estabelecimento destino (atual) do componente. Reforma: Não será permitido informar movimentos de reforma por intermédio desta tela. Somente são consultados os movimentos de reforma gerados pelas ordens de manutenção. Isto porque, quando um componente é reformado, é gerado criando uma vida nova para o componente e são necessários atributos já presentes na ordem de manutenção.
Subsistema	Inserir o código e o sistema apresentará a descrição do subsistema relacionado ao componente.

Componente	Inserir o código e o sistema apresentará a descrição do componente que será movimentado, e serão preenchidos os campos Descrição do Componente e Sequencial que é o número sequencial de cadastro do componente que se origina do seu cadastro (Componentes (CO0102)).
Localização	Inserir o código e o sistema apresentará a descrição da nova localização do componente, seja no equipamento, seja no estoque.
Evento	Inserir o código e o sistema apresentará a descrição do evento. Este atributo somente será obrigatório para movimentos de reforma. Para os demais, pode ser informado em branco.
Situação	Inserir o código e o sistema apresentará a descrição da situação atual do componente após a movimentação.
Causa	Inserir a causa da desativação. ⚠ Nota: Só habilitará o campo quando for feita uma movimentação e for colocada uma situação inativa.
Empresa	Inserir o código e o sistema apresentará a descrição da empresa do equipamento envolvido na movimentação. - Quando for um movimento de Retirada: Informar a empresa do equipamento no qual o componente está sendo retirado. - Quando for um movimento de Colocação: Informar a empresa do equipamento no qual o componente está sendo retirado. - Quando for um movimento de Transferência: Pode-se informar a empresa igual a zero.
Equipamento	Inserir o código e o sistema apresentará a descrição do equipamento envolvido na movimentação. - Quando for um movimento de Retirada: Informar o equipamento no qual o componente está sendo retirado. - Quando for um movimento de Colocação: Informar o equipamento no qual o componente está sendo retirado. - Quando for um movimento de Transferência: Pode-se informar a empresa igual a branco.
Estabelecimento	Inserir o código e o sistema apresentará a descrição do estabelecimento atual do componente. Quando for um movimento de colocação do componente em um equipamento, será sugerido o estabelecimento atual do equipamento.
Ordem Manutenção	Exibe o número da ordem de manutenção gerou o movimento de reforma para o componente.
Tarefa	Exibe o número da tarefa da ordem de manutenção que gerou o movimento de reforma para o componente.
Centro de Custo	Inserir o centro de custo ao qual o componente estará alocado. ⚠ Nota: Ao informar um equipamento, será sugerido automaticamente o centro de custo atual do equipamento.
Usuário Movimento	Ao realizar inclusões ou alterações nos movimentos de componentes, o sistema guardará automaticamente o usuário corrente do EMS.
Unidade Negócio.	Selecionar a unidade de negócio a ser relacionada ao componente. ⚠ Nota: Quando for informado somente o componente, é sugerida (somente quando for inclusão) a unidade de negócio relacionada ao componente. Quando for informado o equipamento, é sugerida (somente quando for inclusão) a unidade de negócio relacionada ao equipamento.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [mco](#) [controle_de_componentes](#)
[p12](#) [versao_12](#) [manufatura](#) [processo_movimentacoes_mco](#)
[movimentacao_componentes](#) [co0301](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso