

Movimentação Equipamento TAG - MI1006

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Movimentação Equipamento TAG - MI1006

Visão Geral do Programa

Ao tentar movimentar um equipamento para um TAG, o sistema verifica a capacidade do TAG, bem como confronta as folhas de especificação do TAG com o equipamento para permissão da movimentação.

Movimentação Equipamento TAG

Objetivo da tela:	Permitir visualizar e selecionar um Tag para ser transferido.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Movimentar	Quando acionado, apresenta a tela Transferência Equipamento – MI1006A , onde é possível definir os dados do destino do equipamento além de descrever texto em formato livre sobre a transferência sendo efetuada.

Transferência Equipamento

Objetivo da tela:	Permitir além de definir os dados de origem e destino do equipamento, descrever texto em formato livre, sobre a transferência.  Importante: Quando o módulo Manutenção Industrial possuir integração com o módulo Ativo Fixo, ao efetuar a movimentação do equipamento para outra empresa, estabelecimento ou centro de custo, onde o TAG ao qual o equipamento está vinculado não pertence a algum desses, será gerada uma pendência para esse equipamento. Ao transferir o equipamento para outro TAG somente será permitida a transferência para TAGs que pertençam a mesma empresa, estabelecimento e centro de custo onde o equipamento está vinculado. Ao efetuar a movimentação de equipamento de um TAG para outro, e ele possuir Ordens de Manutenção, elas serão apresentadas numa tela onde é possível transferi-las e/ou eliminá-las.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Movimento	Permite inserir a data do movimento de transferência. A função apresenta a data corrente, a qual pode ser alterada.
TAG Destino	Inserir o TAG destino, para onde está sendo transferido o equipamento.
Estabelecimento Destino	Apresenta o código e descrição do estabelecimento onde o TAG está localizado.
Centro Custo Destino	Inserir o centro de custo destino, para onde o equipamento está sendo transferido. A função apresenta, como sugestão, o centro de custo padrão do TAG, o qual pode ser alterado para qualquer centro de custo desejado, sendo que os demais equipamentos associados ao mesmo TAG não terão seu centro de custo alterado. Se o cliente deseja alterar o centro de custo do equipamento, deverá fazê-lo manualmente no cadastro do equipamento Manutenção de Equipamentos (CD0910).  Importante: Quando o módulo Manutenção Industrial possuir integração com o módulo Ativo Fixo, esse campo não é habilitado ao movimentar o equipamento para um novo TAG.
Máquina Destino	Inserir o código da máquina no destino.  Nota: Este campo é utilizado no módulo Calibração.

Responsável Destino	Inserir o responsável pela movimentação.
Criticidade	Selecionar o grau de criticidade do equipamento no destino, podendo ser: • X – Alta criticidade. • Y – Criticidade média. • Z – Baixa criticidade.
Analista	Inserir o código/nome abreviado do analista responsável pelo equipamento, no destino. Importante: Esse campo somente estará habilitado se o módulo Preditiva estiver habilitado. Caso um equipamento possua plano de manutenção de classe preditiva, e seja movimentado entre TAGs com analista responsável igual a branco, é apresentada uma solicitação de confirmação de desativação dos planos de classe preditiva associados ao equipamento. Se confirmado, os planos que estiverem ativos na data, serão tornados inativos.
Planejador	Inserir o código/nome abreviado do planejador da manutenção.
Unidade Negócio	Inserir o código/nome abreviado da unidade de negócio da manutenção.
Observação	Permite inserir texto em formato livre, sobre a transferência. Pode ser utilizada uma explicação do motivo da transferência.
TAG Origem	Apresenta o TAG origem, de onde o equipamento está sendo transferido.
Estabelecimento Origem	Apresenta o código e descrição do estabelecimento origem, de onde o equipamento está sendo transferido.
Centro Custo Origem	Apresenta o centro de custo origem, de onde o equipamento está sendo transferido.
Analista Origem	Apresenta o código/nome abreviado do analista no TAG de origem da movimentação.
Planejador Origem	Apresenta o código/nome abreviado do planejador no TAG de origem da movimentação.
Unidade Negócio Origem	Apresenta o código/descrição da unidade de negócio no TAG de origem da movimentação.
Criticidade Origem	Apresenta a criticidade de origem da movimentação, podendo ser: • X – Alta criticidade. • Y – Criticidade média. • Z – Baixa criticidade.

Movimentação Ordem Manutenção

Objetivo da tela:	Permitir visualizar e selecionar um TAG para ser transferido.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marcar	Quando acionado, marca a ordem de manutenção selecionada. Para ser marcada, a ordem de manutenção deve ter o Estado como Não Iniciada.
Desmarcar	Quando acionado, desmarca a ordem de manutenção.
Transferir	Quando acionado, transfere o equipamento para a ordem de manutenção selecionada. Para ser transferida, a ordem de manutenção deve ter o Estado como Não Iniciada.
Eliminar	Quando acionado, elimina a ordem de manutenção. Para ser eliminada, a ordem de manutenção deve ter o Estado como Não Iniciada.

Conteúdos Relacionados:

[Segurança por Estabelecimento – Manutenção Industrial](#)

 Macro desconhecida:'rate'

