

Alocação Ordens Manutenção - MI0316

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Alocação Ordens Manutenção - MI0316

Visão Geral do Programa

A opção de alocação de reservas de forma proporcional não é válida para a Manutenção Industrial, somente para Produção.

Alocação Total:

Somente será efetuada alocação se TODOS os componentes possuírem saldo em estoque disponível igual à quantidade necessária para a fabricação da quantidade da ordem.

Resumindo, para que haja alocação total obrigatoriamente:
Quantidade de todas as reservas/ Saldo em estoque disponível de todas as reservas.

Alocação Parcial:

A alocação de materiais dar-se-á de acordo com o saldo em estoque disponível de cada componente, independentemente da quantidade da reserva.

Resumindo, a quantidade limite para alocação será a quantidade da reserva.

Exemplo:

OM vai usar 5 rolamentos e 10 parafusos.
Tenho no estoque 4 rolamentos e 12 parafusos.
Alocação Total: não conseguirá alocar 5 rolamentos, então não aloca nada.
Alocação Parcial: vai alocar 4 rolamentos e 10 parafusos.

 **Importante:**
Se o módulo Calibração estiver implantado e a ordem for de classe Calibração (ver programa [Gerais Tipos de Manutenção – CD0580](#)), somente será permitida a requisição ou alocação de material para a ordem, caso ela esteja liberada no módulo Calibração.

Alocação Ordens Manutenção – MI0316

Objetivo da tela:	Permitir alocar as quantidades para as reservas da ordem de manutenção, verificando se existe saldo em estoque para pagar estas reservas, total ou parcialmente.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Alocar Reservas	Quando acionado apresenta a tela Alocação Ordens Manutenção – MI0317 .
Parametrizar Alocações	Quando acionado apresenta a tela Parâmetro – MI0316C , onde é possível estabelecer parâmetros para execução da alocação de reservas para a ordem de manutenção selecionada.
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela MI0316E , onde é possível modificar a alocação das reservas.
Estornar Tudo	Quando acionado, executa operação de estorno de toda a quantidade alocada de todos os itens da reserva e todos os locais de depósito.

MI0316E

Objetivo da tela:	Permitir modificar o depósito de alocação das reservas para a ordem de manutenção selecionada.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Modifica	Quando acionado, apresenta a tela MI0316F , onde é possível selecionar quantidades a estornar de uma reserva, para seu local de estoque original.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Reserva da Ordem	Apresenta o código do item da reserva, a quantidade alocada e a unidade de medida do item.
Saldo Estoque	Exibe a quantidade do item em cada depósito, onde existir.
Alocação das Reservas	Exibe as alocações do item em cada depósito.

MI0316F

Objetivo da tela:	Permitir desalocar o item da reserva, mediante a transferência da quantidade total ou parcial do item reservado para o depósito original.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Depósito	Exibe o depósito para onde será transferida a quantidade informada.
Localização	Exibe a localização do item dentro do depósito.
Referência	Exibe a referência do item quando este tiver controle de estoque por referência.
Lote/Série	Exibe o lote/série do item quando este tiver controle de estoque por lote/série.
Validade Lote	Exibe a validade do lote, quando o item tiver controle de estoque por lote/série.
Qtde a Desalocar	Exibe e permite alterar a quantidade relativa ao total que deverá ser alocada. A quantidade restante será desalocada e devolvida ao local de estoque original.

Parâmetro – MI0316C

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer os parâmetros para execução da alocação de reservas para a ordem de manutenção selecionada.
-------------------	--

Conteúdos Relacionados:

[Segurança por Estabelecimento – Manutenção Industrial](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi0316](#) [alocacao_ordens_manutencao](#)
[supply_ml_man_mi_frotas](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)