

Geração Solicitação / Ordem - MI1014

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Geração Solicitação / Ordem - MI1014

Visão Geral do Programa

A forma de geração desta OM poderá ocorrer da seguinte maneira:

- Assinalar uma ou várias solicitações de serviços de um equipamento, onde será gerada apenas uma ordem de manutenção;
- Assinalar uma ou várias solicitações de serviços de um ou mais equipamentos, onde será gerada uma ordem de manutenção por equipamento; e
- Assinalar uma ou várias solicitações de serviços, onde cada solicitação gerará uma ordem de manutenção.

A numeração da ordem de manutenção poderá ser parametrizada, isto é, ao gerar uma ordem de manutenção a numeração poderá ser:

- Numeração Única – deverá ser parametrizado que o número da solicitação de serviço será único, desta forma deverá ser informada uma faixa na qual a solicitação de serviço poderá ser criada e consequentemente ao ser criada a ordem de manutenção a numeração permanecerá a mesma;
- Numeração não Única – a solicitação de serviço será criada com um número e ao ser gerada a ordem de manutenção a numeração será a da faixa manual.

Com a numeração única deverá se tomar o cuidado de que em caso de se agrupar diversas solicitações de serviço para gerar uma ordem de manutenção a numeração adotada será a da primeira solicitação de serviço, consequentemente as outras não serão utilizadas para a ordem de manutenção.

Quando utilizada a função “Cancelar”, o cancelamento só é possível para uma solicitação por vez, pois cada cancelamento solicitará a atualização do texto do motivo do cancelamento, necessário para a geração do histórico da solicitação. Nesse caso a Solicitação assumirá o estado de Cancelada.

Ao ser gerada uma OM a partir de uma SS, automaticamente é gerada uma narrativa da OM, da seguinte forma:

Número da SS + Descrição da SS + Narrativa da SS, se houver.

Geração Ordens - Solicitação - MI1014

Objetivo da tela:	Permitir selecionar quais solicitações gerarão ordem de manutenção, pelos botões Marcar / Desmarcar, podendo em seguida serem geradas ou ainda visualizar uma solicitação, conforme cadastrada, ou cancelar uma ordem gerada.  Importante: Se a solicitação possuir uma Ordem de Manutenção de Origem, este vínculo é repassado para a ordem de manutenção gerada. Inicialmente deve-se proceder à parametrização desejada, preenchendo-os na tela Parâmetros – MI1014A. De acordo com o parâmetro Forma de Agrupar, são utilizados os botões Marcar / Desmarcar para selecionar as solicitações. O botão Confirmar executa a geração. Os campos apresentados nessa tela são aqueles cadastrados na Manutenção Solicitação de Serviços – MI1001.  Importante: Na geração da OM pelos programas HTML.MI1014 e MI1014, os arquivos anexados na SS não serão enviados para a Ordem de Manutenção.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros	Ao ser acionado, apresenta a tela Parâmetros – MI1014A, onde é possível delimitar as solicitações a serem apresentadas para geração.
Marcar	Ao ser acionado, marca na coluna “Ind” a solicitação selecionada para geração da ordem de manutenção.
Desmarcar	Ao ser acionado, desmarca a solicitação anteriormente confirmada para geração da ordem de manutenção.
Todas	Ao ser acionado, marca todas as solicitações apresentadas como selecionadas para geração de ordem de manutenção. Caso todas estejam selecionadas (Marcadas) esse botão funcionará ao contrário, desmarcando TODAS as solicitações.
Confirmar	Ao ser acionado apresenta a tela Geração Ordem Manutenção – MI1014B para cada Solicitação marcada, permitindo a execução individual das solicitações selecionadas.
Detalhar	Ao ser acionado, apresenta a tela Consulta Solicitação de Serviço – MI0610, onde é possível ver detalhes da solicitação selecionada.
Cancelar	Ao ser acionado, apresenta a tela MI1014C, na qual é possível atualizar o texto do motivo do cancelamento, necessário para a geração do histórico da solicitação.  Importante: Ao cancelar uma solicitação, esta assume o estado de Cancelada, não podendo ser reaberta.

**Nota:**

No cancelamento da SS é enviado e-mail ao usuário responsável pela solicitação (ou solicitações). A ativação ou desativação desse envio é efetuada no programa [Parâmetros Manutenção Industrial \(MI0101\)](#).

Parâmetros – MI014A

Objetivo da tela: Permitir estabelecer os limites que deverão ser obedecidos na seleção das solicitações a gerar ordens de manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data	Inserir datas (inicial e final) definindo uma faixa. Somente serão consideradas para geração de ordem de manutenção a partir da solicitação de serviço aquelas que estiverem dentro da faixa de datas selecionada.
Equipamento	Inserir os códigos inicial e final de equipamentos definindo uma faixa. Somente será efetuada a geração de ordem de manutenção a partir da solicitação de serviço, de equipamentos que estiverem dentro da faixa selecionada.
TAG	Inserir os códigos inicial e final de TAG definindo uma faixa. Somente será efetuada a geração de ordem de manutenção a partir da solicitação de serviço, de TAGs que estiverem dentro da faixa selecionada.
Centro Custo	Inserir os códigos inicial e final de Centro de Custo definindo uma faixa. Somente será efetuada a geração de ordem de manutenção a partir da solicitação de serviço, de Centros de Custo que estiverem dentro da faixa selecionada.
Usuário	Inserir os códigos inicial e final de usuários definindo uma faixa. Somente será efetuada a geração de ordem de manutenção a partir da solicitação de serviço, de usuários que estiverem dentro da faixa selecionada.
Equipe Responsável	Inserir os códigos inicial e final de equipe responsável definindo uma faixa. Somente será efetuada a geração de ordem de manutenção a partir da solicitação de serviço, de equipes responsáveis que estiverem dentro da faixa selecionada.
Planejador	Inserir os códigos inicial e final de planejador definindo uma faixa. Somente será efetuada a geração de ordem de manutenção a partir da solicitação de serviço, de planejadores que estiverem dentro da faixa selecionada.
Unidade Negócio	Inserir os códigos inicial e final de unidade de negócio definindo uma faixa. Somente será efetuada a geração de ordens de manutenção a partir da solicitação de serviço, de unidade de negócio que estiverem dentro da faixa selecionada.
Forma de Agrupar	Para um Equipamento: permite marcar (agrupar) várias solicitações de serviço, de um mesmo equipamento, sendo que no momento da confirmação teremos apenas uma ordem de manutenção. Por Equipamento: permite marcar várias solicitações de serviço, porém elas serão agrupadas por equipamento. No momento da confirmação, teremos um número de ordens de manutenção proporcional ao número de equipamentos. Não Agrupar: não permite agrupar solicitações de serviço, ou seja, cada solicitação de serviço marcada irá gerar uma ordem de manutenção.

Geração Ordem Manutenção – MI014B

Objetivo da tela: Permitir realizar a confirmação individual das solicitações selecionadas para geração de ordens de manutenção.

**Importante:**

Ao pressionar o botão OK, é apresentada automaticamente a tela [Manutenção Manual da Ordem de Manutenção \(MI0307\)](#), onde, ao selecionar o botão **Atualizar ocorrência corrente**, pode ser visualizada a criação de uma narrativa sobre a criação da ordem de manutenção, composta do Número da Solicitação de Serviço que gerou a OM, sua descrição e a narrativa da SS.

**Nota:**

Na geração da ordem de manutenção é enviado e-mail ao usuário responsável pela solicitação (ou solicitações). A ativação ou desativação desse envio é efetuada no programa [Parâmetros Manutenção Industrial \(MI0101\)](#).

**Importante:**

Na geração da OM pelos programas HTML.MI014 e MI1014, os arquivos anexados na SS não serão enviados para a Ordem de Manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem	A numeração sugerida é de Ordem Manual (MI), porém se houver parametrização de numeração única a ordem terá o número da solicitação de serviço.
Descrição	A descrição da ordem de manutenção origina-se da solicitação de serviço, podendo ser alterada.

Data Manutenção	A data de manutenção é informada pelo sistema.
Equipamento	Código e descrição do equipamento é informado pelo sistema, de acordo com número da ordem.
Manutenção	Selecionar código de Manutenção, previamente cadastrado.
Prioridade	Apresenta a prioridade da solicitação conforme cadastrado no programa Manutenção Solicitação de Serviços – MI1001 .
Plano Origem	Selecionar plano de origem.
Tipo Manutenção	Selecionar código de Tipo Manutenção, previamente cadastrado.
Planejador	Identifica o planejador responsável pela solicitação.
Equipe	Identifica a equipe responsável pela execução da ordem.

Histórico da Solicitação – Cancelamento

Objetivo da tela:	Permitir incluir o texto explicativo sobre o motivo do cancelamento, necessário para a geração do histórico da solicitação.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
OK	Ao ser acionado, apresenta a tela padrão solicitando confirmação para cancelamento da solicitação.

[documento_de_referencia](#)
[manufatura](#)
[manutencao_industrial](#)
[mmi](#)
[versao_12](#)
[mi1014](#)
[geracao_solicitacao_ordem](#)
[supply_ml_man_mi_frotas](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso