

Troca Contador do Equipamento - MI1023

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos


Troca Contador do Equipamento - MI1023

Visão Geral do Programa

A propagação de utilização do equipamento se dá por toda a sua estrutura, de acordo com o parametrizado no grupo de máquina do equipamento.

A propagação se efetuará para todos os equipamentos da estrutura abaixo do pai definido no apontamento, de acordo com o fator de conversão definido na relação pai/filho.

Exemplo:



Nota:

ft conv = Fator de Conversão.

A unidade de medida do micro é hora, por exemplo, e a do terminal é minuto. Para isso serve o fator de conversão de estrutura do equipamento.


Utilização via Manutenção Industrial

O parâmetro de apontamento de utilização, no grupo de máquina, deve estar selecionado para "NÃO", então o sistema entenderá que a utilização é apontada pela Manutenção Industrial, no grupo de Máquina.

Se estiver parametrizado que o apontamento será efetuado pela Manutenção Industrial, somente serão aceitos e propagados apontamentos de utilização para equipamentos onde o grupo de máquina tenha o parâmetro selecionado para "NÃO".

Pode ocorrer a não propagação para a estrutura na seguinte situação:

Equipamento



Fator de conversão, por relacionamento na estrutura = 1

Se apontar 10 para A, ele aponta 10 para todos os demais.

Grupos de máquina de A e B tem parâmetro de utilização = "NÃO" (MI) e os equipamentos C e D tem parâmetro = "SIM" (Produção).


Se efetuarmos um apontamento de utilização pela Manutenção Industrial (MI) de 100 para A, o programa propagará a utilização para o equipamento B, mas não propagará a utilização para os equipamentos C e D, pois estes recebem apontamentos de utilização pela produção.

Neste caso, o sistema possibilita a visualização de uma tela apresentando para quais equipamentos ele propagou a utilização, podendo o usuário alterar os valores.

Utilização via Produção

O parâmetro de apontamento de utilização, no grupo de máquina, deve estar selecionado para "SIM", então o sistema entenderá que a utilização é apontada pela produção.

Pode ocorrer a não propagação para a estrutura na seguinte situação:



Fator de conversão na estrutura = 1

Grupos de máquina de A e B tem parâmetro de utilização = "SIM" (Produção) e os equipamentos C e D tem parâmetro = "NÃO" (MI).

Se A = NÃO, não continua.

Se efetuarmos um apontamento de utilização pela Produção de 100 para A, o programa propagará a utilização para o equipamento B, mas não propagará a utilização para os equipamentos C e D, pois estes recebem apontamentos de utilização pela Manutenção Industrial.

Neste caso, o sistema possibilita a visualização de uma tela apresentando quais equipamentos ele propagou a utilização, podendo o usuário alterar os valores.

Vale salientar que os apontamentos de utilização de equipamentos parametrizados para MI são feitos pela Manutenção Industrial. Os apontamentos pela produção podem ser feitos tanto pela Produção como pela Manutenção Industrial.

Para a determinação do tempo a ser propagado, o sistema baseia-se no tempo homem gerado no momento do reporte em função da quantidade reportada. Para que este movimento de MOB seja gerado é necessário que o reporte de MOB da ordem de produção seja pelo "Padrão".

Troca Contador Equipamento

Objetivo da tela:	Permitir efetuar o acerto, para mais, no contador acumulado, mediante a criação de registro de utilização do equipamento.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros (MI1023B) , na qual é possível estabelecer a data inicial para seleção das ordens de manutenção.
Atualizar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Zeramento Contador (MI1023A) , na qual é possível gerar registro de ajuste do contador.

Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer a data inicial para seleção das ordens de manutenção.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Inicial	Permite estabelecer a data inicial para seleção das ordens de manutenção

Manutenção Zeramento Contador

Objetivo da tela:	Permitir informar os dados para a geração de um movimento de ajuste do contador.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data	Permite inserir a data do movimento de ajuste do contador. Como padrão, apresenta a data atual, podendo ser alterada.  Importante: A data informada deve ser maior que a data do último movimento.
Técnico	Permite inserir o código do técnico responsável pelo ajuste. Sua descrição é apresentada automaticamente.
Contador	Permite inserir a quantidade de utilizações de ajuste do contador.
Contador Acumul	Permite inserir a quantidade acumulada de utilizações, para ajuste. Normalmente deve ser igual ao valor do Contador Acumulado atual, mais o valor do contador para ajuste.  Importante: O valor informado nesse campo deve ser maior que o valor acumulado anterior.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi1023](#) [troca_contador_do Equipamento](#)