

Atualização Dados Despachante - ND0702

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Atualização Dados Despachante - ND0702

Visão Geral do Programa

Permite Importar/exportar os dados ligados à Solicitações de Pagamento para terceiros.

Nesta tela é possível exportar os dados dos apontamentos de evento de custo ligados à uma Solicitação de Pagamento para envio ao despachante ou outro terceiro responsável pelo cálculo dos pagamentos.

O retorno à empresa é realizado com a importação, para quando os dados estiverem devidamente orçados pelo despachante ou terceiro.

A importação pode também realizar a baixa dos eventos, caso o despachante ou terceiro seja o responsável pelos pagamentos dos eventos da empresa.

O layout para importação é flexível, podendo o usuário colocar as informações na posição que deseja e importar somente o que necessita.

O programa contém as opções de exportar e importar os dados com delimitadores ou através da informação do tamanho total de cada campo. Como padrão é utilizada a importação por delimitador, utilizando “;”, pois esta possibilita uma edição mais fácil através de planilha eletrônica, salvando o arquivo como .CSV.

Para a segurança das informações, na importação, é possível realizar a validação dos dados recebidos pelo despachante ou terceiro, para casos onde ocorra erro de digitação ou inclusão de informações indevidas.

A função possibilita selecionar quais informações poderão ser importadas ou exportadas, para um melhor controle dos pagamentos por estabelecimento, emitente e/ou solicitação.

Os campos não obrigatórios podem ser não importados ou exportados. Para informar se deseja ou não importar \ exportar, deve-se inserir na coluna "Importar?" 0 = Não e 1 = Sim.

 **Pré-requisito:**
É pré-requisito para a execução dessa função:
[Solicitação Pagamentos \(ND0303\)](#)

Atualização Dados Despachante – Pasta Layout

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Atualização Dados Despachante, é possível importar/exportar os dados ligados as solicitações de pagamentos a terceiros.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Recuperar	Quando Acionado, permite recuperar o layout de importação salvo anteriormente na base de dados.  Nota: Esse botão somente é utilizado quando se realizou alguma alteração no layout e se deseja voltar à situação anteriormente gravada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Ação	Selecionar a ação a ser realizada pelo programa. Exportação: Realiza a exportação dos dados de acordo com o layout escolhido. Delimitador: Realiza a importação dos dados de acordo com o layout escolhido.
Tipo Exportação / Importação	Selecionar como será gerado o arquivo de texto. Padrão: Caso selecionada a opção Padrão, o arquivo usará o tamanho do campo como delimitador, ou seja, se for preenchido o tamanho total do campo, as informações ficarão juntas. Delimitador: Caso selecionado o parâmetro Delimitador, as informações no arquivo de texto serão separadas por ponto e vírgula (;), ou pelo delimitador informado.
Seq	Exibe a sequência original de importação dos dados do cadastro de enquadramento.
Campo	Exibe que informação está sendo importada.

Importar	Inserir se o registro será importado ou não. Importante: 0 = Não Importar, 1 = Importar. Os campos obrigatórios não poderão ficar com o valor "0".
Posição	Inserir à sequência que deseja importar os dados. Importante: Caso haja sobreposição de numerações, não será possível importar o arquivo até o layout ser corrigido.
conteúdo	Exibe qual o tipo do dado que está sendo importado. Importante: Este campo serve para o usuário identificar por exemplo, que um campo inteiro não pode receber letras (caracteres).
Decimais	Caso o conteúdo de algum campo seja decimal (valor numérico com casas decimais), esta coluna irá exibir o número de casas decimais deste valor.
Obrigatório	Exibe se o campo deve ou não ser importado. Importante: Campos não obrigatórios podem ou não ser importados, conforme informado na coluna "Importar?".



Nota:

Ao selecionar o botão Salvar da tela Atualização Dados Despachante (ND0702) - Pasta Layout, será apresentada a tela na qual é possível salvar as modificações geradas pelo usuário no browse.

Ao selecionar o botão Verificar da tela Atualização Dados Despachante (ND0702) - Pasta Layout, será apresentada a tela na qual é possível recuperar as modificações geradas pelo usuário, antes que sejam salvas.

Ao selecionar o botão Gerar Default da tela Atualização Dados Despachante (ND0702) - Pasta Layout, será apresentada a tela na qual é possível modificar os dados atuais pelos dados padrão, assim, serão perdidas todas as atualizações efetuadas.

Ao selecionar o botão Imprimir Layout a tela Atualização Dados Despachante (ND0702) - Pasta Layout, serão impressos todos os dados do browse.

Atualização Dados Despachante – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Atualização Dados Despachante - Pasta Seleção, é possível selecionar as informações referente a atualização dos dados do despachante a serem apresentadas.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Solicitação	Inserir a faixa de solicitações para qual se deseja gerar ou ler o arquivo.
Data Solicitação	Inserir o período para o qual se deseja gerar o arquivo, com o formato dd/mm/aaaa.
Emitente	Inserir a faixa de emitentes para geração ou leitura do arquivo.
Estabelecimento	Inserir a faixa de estabelecimentos para geração ou leitura do arquivo.

Atualização Dados Despachante – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Atualização Dados Despachante - Pasta Parâmetros, é possível parametrizar as informações a serem apresentadas.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Pesquisar	Busca através da tela "Abrir" do sistema operacional onde se localiza o arquivo a ser importado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
--------	------------

Ação	Selecionar qual será a ação da importação do arquivo. • Atualiza Orçamento: Os dados importados atualizarão os apontamentos e solicitações como Orçados. • Realiza Evento: Os apontamentos e solicitações serão atualizados para Encerrado.
Validação de campos não obrigatórios	Pode ser selecionada uma destas três opções: • Não valida: Os campos que não são obrigatórios serão ignorados, e para substituí-los será utilizado o valor constante para os mesmos nos campos obrigatórios. • Valida e aceita Padrão: Os campos serão validados, mas caso sejam encontrados erros nos campos, será apresentada uma mensagem informativa, e o campo errado será inserido no sistema. • Valida e Não Importa: Os campos serão validados, quando houver erro no campo será apresentada uma mensagem informativa, mas o campo não será inserido no sistema.
Exportação	Esta opção permite selecionar se o cabeçalho das informações será ou não apresentado no arquivo de texto, na exportação dos dados.
Arquivo Entrada	Inserir o arquivo para ser importado pelo programa. Importante: Este campo é utilizado apenas para a importação, pois para a exportação, o arquivo a ser gerado será definido na página de LOG.
Editar Arquivo	Edita através do editor de texto padrão do sistema operacional, o arquivo selecionado para ser importado.

Atualização Dados Despachante – Pasta Log

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Atualização Dados Despachante - Pasta Log, é possível realizar a impressão dos dados a serem apresentados. Importante: Os campos apresentados nesta tela estão descritos na ambientação deste manual. (Ver detalhes: Ambientação). O arquivo de importação deverá ser fornecido pela Datasul, e se encontra na pasta univdata do EMS e deverá ser importado no início da implantação do processo.
--------------------------	---

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [p12](#) [versao_12](#) [mnd](#)
[manutencao_documentos_de_frota](#)
[processo_movimentacoes_mnd](#) [atualizacao_dados_despachante](#)
nd0702



Política de
privacidade

Termos
de uso