

Parâmetros Pneus - PN0101

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Parâmetros Pneus - PN0101

Visão Geral do Programa

Permite cadastrar os parâmetros utilizados pelo módulo Pneus do sistema de manutenção de frotas. Nele são informados os parâmetros para a integração do módulo Pneus com o controle de estoque, bem como os parâmetros sobre a transferência de pneus entre estabelecimentos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Conta Padrão	Inserir a conta padrão para a geração de requisição de materiais automática pelo sistema. Caso seja informado que há a necessidade de gerar requisições de materiais para pneus novos ou pneus reformados, será solicitada a conta para aplicação do pneu: - Conta: Quando é informada a conta, esta será sugerida no programa Apontamento Movimento Pneus (PN0301), para a geração de requisição. - Sub-Conta: Quando é informada a sub-conta, esta será sugerida no programa Apontamento Movimento Pneus (PN0301). Caso não seja informada, será sugerido o centro de custo do equipamento na sub-conta de aplicação, para a geração da requisição de materiais.  Nota: Os valores desta conta não serão visíveis no Frotas e sim na Contabilidade.
Serviço	Inserir o serviço padrão para a transferência de pneus entre estabelecimentos. Ao registrar a transferência de equipamentos entre estabelecimentos, por intermédio da pasta "Hist. Estabel" (AB0138), o sistema irá gerar automaticamente, para os pneus relacionados ao equipamento transferido, um apontamento de movimentação de pneus transferindo o pneu para o estabelecimento informado ao equipamento.
Gera Requisição Materiais (Pneus Novos)	Quando assinalado, determina que o sistema deve gerar automaticamente uma requisição de estoque (REQ) quando um pneu de primeira vida for aplicado em um equipamento. Mais detalhes estão disponíveis na pasta "Requisição" do programa Apontamento Movimento Pneus (PN0301).
Gera Requisição Materiais (Pneus Reformados)	Quando assinalado, determina que o sistema deve gerar automaticamente uma requisição de estoque (REQ) quando um pneu já reformado for aplicado em um equipamento. Mais detalhes estão disponíveis na pasta "Requisição" do programa Apontamento Movimento Pneus (PN0301).
Habilita Colocação Automática no Movimento	Quando assinalado, determina que o sistema deve gerar a colocação automática no movimento de pneus. Mais detalhes estão disponíveis na pasta "Requisição" do programa Apontamento Movimento Pneus (PN0301).
Colocação	Inserir o código padrão para a colocação do pneu no equipamento, a ser utilizado na movimentação de colocação por intermédio do programa Movimento Pneus por Equipamento (PN0303).
Retirada	Inserir o código padrão para a retirada do pneu do equipamento, a ser utilizado na movimentação de retirada por intermédio do programa Movimento Pneus por Equipamento (PN0303).
Reforma	Informar o código padrão para a reforma do pneu, a ser utilizado em uma reforma de pneu por intermédio do programa Movimento Pneus por Equipamento (PN0303).
Transferência	Inserir o código padrão para a transferência de pneu, a ser utilizado na transferência de um pneu do mesmo equipamento por intermédio do programa Movimento Pneus por Equipamento (PN0303).
Calibragem	Inserir o código padrão para a calibragem de pneu, a ser utilizado para uma calibração por intermédio do programa Movimento Pneus Equipamento (PN0303).
Medição de Sulco	Informar o código da medição de sulco de pneu, a ser utilizado para uma medição de sulco por intermédio do programa Movimento Pneus Equipamento (PN0303).

Conteúdos Relacionados:

- [Apontamento Movimento Pneus \(PN0301\)](#)
- [Movimento Pneus por Equipamento \(PN0303\)](#)
- [Manutenção Equipamento Frota \(AB0138\)](#)
- [Manutenção Cadastros Gerais Parâmetro Global \(CD0101\)](#)
- [Manutenção Parâmetros de Pedidos \(PD0301\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mpn](#) [pneus](#)
[parametros_pneus](#) [pn0101](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)