

Consultar Detalhes das Ordens de Manutenção - MPO

 Tempo aproximado para leitura: 14 minutos

Consultar Detalhes das Ordens de Manutenção - MPO

Visão Geral do Programa

Caminho Básico

01. Visualizar as informações detalhadas relativas às Ordens de Manutenção.

Caminhos Alternativos

Definir Filtro para o Monitoramento

1. Assinalar as situações das Ordens de Manutenção para o filtro.



Nota:

Para desativar alguma seleção efetuada, basta dessinalar a situação correspondente.

2. Acionar **Confirmar**.

3. Analisar as informações apresentadas, de acordo com as situações selecionadas.

Definir Filtro Avançado

1. Acionar **Avançado**.



Nota:

As informações sobre o processo para a definição de filtros avançados podem ser obtidas no conceito [Definir Filtro Avançado](#).

Criar Ordem de Manutenção

1. Acionar **Adicionar**.

2. Inserir a descrição da Ordem de Manutenção.

3. Selecionar o código do equipamento.



Nota:

Todos os campos identificados com um asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório. Os campos Estabelecimento, TAG e Unidade de Negócio são preenchidos automaticamente, de acordo com o código do equipamento selecionado. Para alterar os conteúdos destes campos, basta acionar o botão **Pesquisar** e selecionar os novos parâmetros. O campo **Planejador**, alocado em Planejamento, também será preenchido automaticamente, de acordo com o código do equipamento selecionado.

4. No campo **Matriz Unidade de Negócio**, acionar **Incluir**.

5. Selecionar a Unidade de Negócio.

6. Inserir a porcentagem da Unidade de Negócio.

7. Acionar **Confirmar**.



Nota:

Para alterar ou excluir a Matriz da Unidade de Negócio, é necessário selecionar o item desejado e acionar Alterar ou Excluir. No caso de alteração, será possível apenas modificar a porcentagem da Unidade de Negócio selecionada.

8. Selecionar a prioridade da Ordem de Manutenção.



Nota:

As opções para definir a prioridade da Ordem de Manutenção são: 1 - Muito Urgente, 2 - Urgente e 3 - Não Urgente. A prioridade da Ordem é calculada com base na Criticidade do Equipamento e Urgência definidas para o Tipo de Manutenção informado.

9. Acionar **Manutenção**.

10. Selecionar o código da manutenção.



Nota:

Todos os campos identificados com um asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório. Os campos Tipo de Manutenção, Plano de Manutenção, Causa, Sintoma, Intervenção (alocados em Manutenção) e Equipe Responsável (alocado em Planejamento) são preenchidos automaticamente, de acordo com o código de manutenção selecionado.

11. Acionar **Planejamento**.

12. Selecionar as informações relativas à data e a hora da manutenção.



Nota:

Os campos Planejador e Equipe Responsável são preenchidos automaticamente, de acordo com o código do equipamento e o código da manutenção selecionados anteriormente.

13. Inserir as informações relativas à parada do equipamento para a manutenção.

14. Acionar **Contabilização**.

15. Selecionar as informações necessárias para a contabilização da Ordem de Manutenção.

Nota:

Todos os campos identificados com um asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório. Os campos Conta Ordem e Conta Despesa são preenchidos automaticamente, de acordo com o Tipo de Manutenção selecionado anteriormente.

16. Acionar **Informações Adicionais**.

17. Inserir as informações adicionais que se fizerem necessárias.

Nota:

Nesta tela, além de inserir observações que contribuam com o processo, também é possível efetuar o upload de arquivos, se necessário.

18. Acionar **Confirmar**.

Nota:

Ao acionar o botão Confirmar, o sistema efetua uma validação dos dados cadastrados. No caso de ocorrer alguma inconsistência, é exibida uma caixa de diálogo identificando a mesma e solicitando que a correção seja efetuada

Alterar Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Alterar**.
3. Efetuar as alterações necessárias no conteúdo da Ordem de Manutenção.
4. Acionar **Confirmar**.

Detalhar Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Detalhar**.
3. Visualizar os detalhes relativos à Ordem de Manutenção selecionada.

Eliminar Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Eliminar**.
3. Acionar **Confirmar**.

Suspender Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ações Relacionadas**.
3. Selecionar a opção **Suspender**.
4. Inserir as informações necessárias para justificar a suspensão da Ordem de Manutenção.

Nota:

O preenchimento do campo Pendência é obrigatório.

5. Acionar **Confirmar**.

Visualizar Histórico da Suspensão da Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Ordem de Manutenção suspensa.
2. Acionar **Ações Relacionadas**.
3. Selecionar a opção **Ver Histórico de Suspensão**.
4. Visualizar as informações apresentadas relativas ao Histórico de Suspensão da Ordem de Manutenção.

Apontar MOB

1. Selecionar a Ordem de Manutenção desejada.
2. Acionar **Ações Relacionadas**.
3. Selecionar a opção **Apontar MOB**.

Nota:

A opção de Apontar MOB pode ser encontrada no papel de Técnico de Manutenção Industrial. As informações sobre os detalhes deste processo podem ser obtidas em [Apontar MOB](#).

Reativar Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Ordem de Manutenção suspensa.
2. Acionar **Ações Relacionadas**.

3. Selecionar a opção **Reativar**.
4. Inserir as informações necessárias para a reativação da Ordem de Manutenção.
5. Acionar **Reativar**.

Bloquear Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ações Relacionadas**.
3. Selecionar a opção **Bloquear**.
4. Acionar **Confirmar**.

Encerrar Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ações Relacionadas**.
3. Selecionar a opção **Encerrar Ordem**.
4. Acionar **Confirmar**.

Reabrir Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Ordem de Manutenção finalizada.
2. Acionar **Ações Relacionadas**.
3. Selecionar a opção **Reabrir**.
4. Inserir as informações necessárias à reabertura da Ordem de Manutenção.

 **Nota:**
O preenchimento do campo Observações é opcional.

5. Acionar **Reabrir**.

Visualizar Tarefas da Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Tarefas**.

 **Nota:**
Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Tarefas.

3. Visualizar as tarefas correspondentes à Ordem de Manutenção selecionada.

Adicionar Tarefas na Ordem de Manutenção

1. Acionar **Adicionar**.
2. Acionar a aba **Informações Gerais** e inserir as informações solicitadas.

 **Nota:**
Se o campo **Necessita de Aprovação** for assinalado, o preenchimento do campo **Aprovador** é obrigatório. **Evento** Descrição do evento a ser considerada na tarefa. Esse campo poderá ficar em branco, mas caso seja informado, o campo **Subsistema** deverá ser obrigatoriamente informado. **Subsistema** Descrição do subsistema a ser considerada na tarefa. Esse campo poderá ficar em branco, mas caso seja informado, o campo **Evento** deverá ser obrigatoriamente informado. Se ao informar o evento e o subsistema o campo de descrição da tarefa estiver em branco então o código do evento e código do subsistema serão automaticamente sugeridos como descrição para a tarefa. Por exemplo, se for selecionado o evento "Trocar" e o subsistema "Rolamento" então a descrição sugerida para a tarefa será "Trocar Rolamento".

3. Acionar a aba **Preditiva** e inserir as informações solicitadas.
4. Acionar a aba **Lubrificação** e inserir as informações solicitadas.
5. Acionar a aba **Aferição** e inserir as informações solicitadas.
6. Acionar a aba **Garantia** e inserir as informações solicitadas.

 **Nota:**
Esta aba estará habilitada apenas se o parâmetro de manutenção industrial "Controle de Garantia" estiver selecionado. Caso seja necessário incluir alguma informação adicional sobre a garantia então incluir estes comentários no campo de Narrativa em Informações Adicionais.

7. Acionar a aba **Informações adicionais** e inserir as informações solicitadas.
8. Acionar **Confirmar**.

 **Nota:**
Se o subsistema informado para a tarefa não existir no cadastro de componentes do equipamento da ordem de manutenção, então será exibida uma mensagem para o usuário confirmar o cadastro do subsistema automaticamente como um componente do equipamento. Em seguida é importante revisar o cadastro de componentes para verificar se as informações para o subsistema estão corretas. Se no programa MI0101, em Parâmetros Adicionais, o Controle de Garantia estiver habilitado e o subsistema estiver em garantia será exibida uma mensagem para o usuário confirmar o cadastro desta tarefa em garantia.

Alterar Tarefas da Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Alterar**.
3. Efetuar as alterações necessárias no conteúdo da Tarefa.
4. Acionar **Confirmar**.

Detalhar Tarefas da Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Detalhar**.
3. Visualizar os detalhes relativos à Tarefa da Ordem de Manutenção selecionada.

Eliminar Tarefas da Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Eliminar**.

 Nota:

A eliminação da Tarefa também pode ser efetuada por intermédio do botão Eliminar, na tela de Detalhes das Tarefas. Ao acioná-lo, será executado o mesmo fluxo de eliminação descrito neste tópico.

3. Acionar **Confirmar**.

Suspender Tarefas da Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ações Relacionadas**.
3. Selecionar a opção Suspende.
4. Selecionar o código da pendência.

 Nota:

O preenchimento do campo Pendência é obrigatório. Para suspender também as tarefas sucessoras, é necessário que o campo Suspende Tarefas Sucessoras seja assinalado.

5. Acionar **Suspender**.

Reativar Tarefas da Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ações Relacionadas**.
3. Selecionar a opção Reativar.
4. Inserir as informações para a reativação da Tarefa.

 Nota:

Para reativar também as tarefas sucessoras, é necessário que o campo Reativar Tarefas Sucessoras seja assinalado.

5. Acionar **Reativar**.

Visualizar Histórico de Suspensão da Tarefa da Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ações Relacionadas**.
3. Selecionar a opção **Ver Histórico de Suspensão**.
4. Visualizar as informações relativas ao histórico da Ordem de Manutenção selecionada.

 Nota:

Para visualizar os detalhes de um determinado movimento, basta selecioná-lo a tela Histórico da Ordem.

Adicionar Necessidades de Material da Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ações Relacionadas**.
3. Selecionar a opção **Necessidades de Material**.
4. Selecionar a prioridade do material nos depósitos.
5. Marcar a opção "Seleciona depósitos?", caso seja necessário, e selecionar o depósito.

 Nota:

Marcando esta opção, será habilitada a lista de depósitos para seleção. Do contrário, ela ficará inabilitada.

6. Acionar **Confirmar**.

Solicitar Material da Ordem de Manutenção

1. Selecionar a Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ações Relacionadas**.

3. Selecionar a opção **Solicitar Material**.

 Nota:

As informações sobre os detalhes deste processo podem ser obtidas em [Solicitar Material](#).

Adicionar Especialidade no Planejamento da Tarefa

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.

 Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Acionar **Adicionar**.
4. Inserir as informações relativas à Especialidade.
5. Acionar **Confirmar**.

Alterar Especialidade no Planejamento da Tarefa

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.

 Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Selecionar a Especialidade.
4. Acionar **Alterar**.
5. Efetuar as alterações necessárias nas informações da Especialidade.
6. Acionar **Confirmar**.

Detalhar Especialidade no Planejamento da Tarefa

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.

 Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas, também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Selecionar a Especialidade.
4. Acionar **Detalhar**.
5. Visualizar as informações detalhadas sobre a Especialidade selecionada.
6. Acionar **Fechar**.

Eliminar Especialidade no Planejamento da Tarefa

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.

 Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Selecionar a Especialidade.
4. Acionar **Eliminar**.
5. Acionar **Confirmar**.

Adicionar Materiais ao Planejamento da Tarefa

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.

 Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Acionar **Necessidades de Material**.
4. Acionar **Adicionar**.
5. Selecionar o código do item e a quantidade para o material.

 Nota:

De acordo com o código do item selecionado, o sistema preenche automaticamente os demais campos correspondentes.

6. Acionar **Confirmar**.

Alterar Materiais no Planejamento da Tarefa

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.

 Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Selecionar o material.
4. Acionar **Alterar**.
5. Efetuar as alterações necessárias nas informações do material.
6. Acionar **Confirmar**.

Detalhar Materiais no Planejamento da Tarefa

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.

 Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Selecionar o material.
4. Acionar **Detalhar**.
5. Visualizar as informações detalhadas relativas ao material selecionado.
6. Acionar **Fechar**.

Eliminar Materiais no Planejamento da Tarefa

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.

 Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Selecionar o material.
4. Acionar **Eliminar**.

 Nota:

Quando não existir saldo, o sistema elimina os materiais e, em seguida, exibe uma mensagem informando que as Ordens sem saldo foram eliminadas.

5. Acionar **Confirmar**.

Verificar Saldo dos Materiais

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.

 Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Selecionar o material.
4. Acionar **Verificar Saldo**.
5. Acionar **Confirmar**.

 Nota:

Quando não existir saldo para os materiais de uma Tarefa, o sistema sugere que a Ordem de Manutenção seja suspensa temporariamente, até que esta situação seja regularizada. Quando isto ocorrer, a Ordem de Manutenção poderá ser reaberta.

Eliminar Materiais com Saldo Zero

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.

 Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Selecionar o material.
4. Acionar **Eliminar Reservas Zeradas**.

 Nota:

Se não houver saldo para a reserva selecionada, é apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da eliminação desta reserva.

Adicionar EPI (Equipamento de Proteção Individual)

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.

 Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Acionar **Equipamentos de Proteção**.
4. Acionar **Adicionar**.
5. Inserir o código do equipamento de proteção e a quantidade necessária.
6. Acionar **Confirmar**.

Alterar EPI (Equipamento de Proteção Individual)

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.

 Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Selecionar o Equipamento de Proteção Individual (EPI).
4. Acionar **Alterar**.
5. Efetuar as alterações necessárias nas informações do EPI.
6. Acionar **Confirmar**.

Detalhar EPI (Equipamento de Proteção Individual)

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.

 Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Selecionar o Equipamento de Proteção Individual (EPI).
4. Acionar **Detalhar**.
5. Visualizar as informações detalhadas relativas ao Equipamento de Proteção Individual (EPI) selecionado.
6. Acionar **Fechar**.

Eliminar EPI (Equipamento de Proteção Individual)

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.

 Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Selecionar o Equipamento de Proteção Individual (EPI).
4. Acionar **Eliminar**.
5. Acionar **Confirmar**.

Adicionar Ferramenta

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.

 Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Acionar **Ferramentas**.
4. Acionar **Adicionar**.
5. Selecionar o código da ferramenta e inserir o tempo necessário.
6. Acionar **Confirmar**.

Alterar Ferramenta

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.

 Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Selecionar a ferramenta.
4. Acionar **Alterar**.
5. Efetuar as alterações necessárias nas informações da ferramenta.
6. Acionar **Confirmar**.

Detalhar Ferramenta

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.



Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Selecionar a ferramenta.
4. Acionar **Detalhar**.
5. Visualizar as informações detalhadas relativas à ferramenta selecionada.
6. Acionar **Fechar**.

Eliminar Ferramenta

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.



Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Selecionar a ferramenta.
4. Acionar **Eliminar**.
5. Acionar **Confirmar**.

Adicionar Fichas de Método

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.



Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Acionar **Fichas de Método**.
4. Acionar **Adicionar**.
5. Selecionar a Ficha de Método.
6. Acionar **Confirmar**.

Eliminar Fichas de Método

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.



Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Selecionar a Ficha de Método.
4. Acionar **Eliminar**.
5. Acionar **Confirmar**.

Adicionar Turno

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.



Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Acionar **Turnos**.
4. Acionar **Adicionar**.
5. Selecionar o código do turno.
6. Acionar **Confirmar**.

Eliminar Turno

1. Selecionar a Tarefa da Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Planejamento**.



Nota:

Por intermédio do botão Ações Relacionadas também é possível selecionar a opção Ver Planejamento.

3. Selecionar o Turno.
4. Acionar **Eliminar**.

5. Acionar **Confirmar**.

Visualizar Rede Pert

1. Selecionar a Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Rede Pert**.
3. Visualizar as informações apresentadas relativas à Rede Pert.



Nota:

Para visualizar somente a Lista de Sequências da Rede Pert, acionar o botão Visualizar Planilha. Para visualizar o diagrama e a Lista de Sequências da Rede Pert, conforme o exemplo, acionar o botão Gráficos.

Detalhar Tarefa do Diagrama

1. Selecionar a Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Rede Pert**.
3. Selecionar a Tarefa na lista de sequências da Rede Pert.
4. Visualizar, no diagrama, os detalhes apresentados sobre a sequência da Tarefa selecionada.

Gerar Rede Pert

1. Selecionar a Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Rede Pert**.
3. Acionar **Gerar Rede Pert**.
4. Acionar **Salvar**.

Validar Consistência da Rede Pert

1. Selecionar a Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Rede Pert**.
3. Acionar **Validar Consistência**.



Nota:

De acordo com a consistência da Rede Pert, o sistema exibe uma mensagem informando sobre a coerência da mesma ou não.

Adicionar Tarefa na Rede Pert

1. Selecionar a Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Rede Pert**.
3. Acionar **Adicionar Tarefa**.
4. Inserir as informações necessárias para a criação da Tarefa.



Nota:

Os detalhes sobre a criação de Tarefas podem ser obtidos no tópico Adicionar Tarefas na Ordem de Manutenção.

5. Acionar **Confirmar**.

Definir Sequência da Tarefa na Rede Pert

1. Selecionar a Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Rede Pert**.
3. Determinar a sequência das Tarefas.



Nota:

Para determinar a Tarefa predecessora, clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a seta da Tarefa predecessora e, em seguida, arrastar o mouse até a Tarefa sucessora.

4. Inserir os parâmetros necessários para a Tarefa e, em seguida, acionar **Salvar**.
5. Acionar **Salvar** novamente.

Alterar Tarefa da Rede Pert

1. Selecionar a Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Rede Pert**.
3. Selecionar a Tarefa na lista de sequências.
4. Acionar **Alterar**.
5. Efetuar as alterações necessárias nas informações da Tarefa.
6. Acionar **Confirmar**.

Organizar Diagrama da Rede Pert

1. Selecionar a Ordem de Manutenção.
2. Acionar **Ver Rede Pert**.
3. Acionar **Organizar Diagrama**.
4. Visualizar as informações do diagrama.

Falando de Consultar Detalhes das Ordens de Manutenção...

Permite ao usuário visualizar as informações detalhadas relativas às Ordens de Manutenção, de acordo com os filtros de pesquisa estabelecidos pelo mesmo. Por intermédio deste processo também é possível criar, alterar, detalhar, eliminar, suspender, reativar, bloquear, encerrar ou reabrir uma Ordem de Manutenção, assim como verificar a necessidade e solicitar o material e apontar MOB.

No Grid de ordens de manutenção, somente o papel de Planejador de Manutenção Industrial terá a função de Necessidades de Material. A seleção múltipla de ordens é permitida e a verificação da necessidade ocorre na confirmação dos parâmetros, quando selecionado a opção Necessidades de Material, em Ações Relacionadas.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#)[p12](#)[versao_12](#)[mpo](#)[programacao_de_mao_de_obra](#)[agenda_do_tecnico_mpo](#)[consultar_detalhes_das_ordens_de_manutencao_mpo](#)