

Manufatura - Linha Datasul - MAB - Leitura de Bomba, Aferições e transferências

 Tempo aproximado para leitura: **0:02:00 min**

Dúvida

Como ocorre o processo de Leitura, Aferição e transferência pela bomba ?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Abastecimento / Lubrificação (MAB) - Versão 12

Solução

O processo de controle de bombas no módulo de **Frotas** ocorre no **AB0301 - Manutenção Leitura de bomba - aferição e transferência**, somente para postos próprios.

A leitura de bomba é registrar informando ao Sistema o valor da leitura da bomba realizada no posto na data e hora específica. E para postos comerciais, esta leitura é obrigatória.

Aferir uma bomba é medir se a quantidade de vazão da bomba corresponde à diferença na leitura antes e após o abastecimento. Aferições são quantidades retiradas pelas bombas, no entanto, o que retornam ao tanque, são retornadas ao estoque.

Transferências ocorrem quando um posto precisa fornecer combustível a outro posto, no entanto, esta transferência ocorre pela bomba atualizando a leitura da mesma. Transferências que não são realizadas pela bomba, isto é , não são registradas na leitura da bomba, não devem ser lançadas no Sistema.

No **AB0301** são registrados os lançamentos de leituras de bomba dos postos de combustíveis próprios. Por meio destas informações o Sistema analisa a saída de material dos apontamentos lançados. A **leitura final** é informada quando o apontamento for aferição ou transferência para registrar a quantidade de combustível que saiu da bomba.

Para análise das informações temos o **AB0606 - Consulta controle de bombas** e os relatórios.

No relatório **AB0502 - Leitura de bomba x abastecimentos** temos um Comparativo da Leitura de bomba e da Saída de material. Neste relatório temos um acompanhamento da diferença entre os apontamentos feitos no **AB0302 - Apontamentos de abastecimento e lubrificação** e a **leitura da bomba**. Esta análise ocorre pelo tipo de material utilizado na bomba. Entende-se que a **leitura do dia anterior** é a **inicial do dia atual** e a **leitura inicial do dia atual** é a **leitura final**, visto que não há apontamento de **leitura final** neste tipo de apontamento. Este relatório permite identificar desvios ou falta de apontamentos. A quantidade é confrontada com a quantidade abastecida e apresentada a diferença e porcentagem entre aferição e abastecimento.

Com esta comparação, podem-se perceber as seguintes situações:

- Erros de lançamentos de abastecimentos para os equipamentos, como quantidades ou horários incorretos.
- Falta ou duplicidade de algum apontamento de abastecimento.
- Problemas nas bombas de combustíveis, que devem ser aferidas.
- Desvios de combustível. Confrontando as quantidades aplicadas com a diferença de leitura de bombas, o risco de desvio de combustível é sensivelmente diminuído, uma vez que uma diferença de 1 litro já é detectada na listagem.

O relatório apresenta a leitura inicial e final do período e a diferença entre as leituras.

A primeira coluna diferença é entre as quantidade inicial e final de aferições\leituras anteriores.

A segunda coluna diferença e porcentagem mostra a diferença entre aferição e total de combustível utilizado nos abastecimentos, afim de verificar se houve algum desvio na quantidade de combustível da bomba e utilizada.

O **AB0503 - Listagem de controle de bombas** é uma forma complementar a análise das informações onde são apresentados os apontamentos registrados para a bomba.