

Manufatura - Linha Datasul - MRP - Parametrização do depósito para o planejamento

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Como parametrizar o depósito no programa **CD0601 - Manutenção Depósitos** para o cálculo do **Planejamento**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Produção (MPL) - Versão 12

Solução

Para o **Planejamento**, os dois parâmetros abaixo são considerados do cadastro do depósito, **CD0601**:

- **Considera Saldo Disponível;**
- **Considera Saldo Ordens MRP.**

O parâmetro **Considera Saldo Disponível** é referente ao saldo em estoque do item, seja saldo interno do programa **CE0830 - Consulta Saldo Item Data** e saldos externos do programa **RE0702 - Consulta Saldo Item**. Caso o saldo do item esteja em um depósito que este parâmetro não esteja marcado no depósito, a quantidade disponível será ignorada para planejamento.

O parâmetro **Considera Saldo Ordens MRP** é relacionado as ordens de produção e compras, e funciona da seguinte maneira:

Sempre que o depósito estiver parametrizado para considerar o saldo de ordens, as ordens que estiverem relacionadas a este depósito terão seu saldo considerado no cálculo do planejamento. Porém quando um depósito não deve considerar o saldo, por exemplo, um depósito de controle de qualidade, o usuário pode parametrizar para que se considere ou não as quantidades das ordens que ainda serão reportadas neste depósito e que estão em processo.

Caso não deseje que as quantidade do depósito sejam completamente ignoradas pelo planejamento, basta parametrizar para não considerar saldo ordens.

Como este é um parâmetro do depósito, é indiferente a política do item. Para efeitos do cálculo do planejamento, quando o depósito não considerar saldo disponível nem saldo das ordens, serão geradas ordens planejadas para atender as necessidades existentes.

Caso o depósito considere os saldos, então o planejamento irá gerar ordens planejadas para atender a diferença entre este saldo e as necessidades se for o caso.

Importante

O parâmetro **Considera Saldo Ordens MRP** é exclusivo do **planejamento**. Porém o parâmetro **Considera Saldo Disponível** também é utilizado para o cálculo do ressuprimento do módulo de **Estoque** e também **Otimizador de Estoque** e **Planejamento da Manutenção Industrial**.