

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Refugo -

Conceitos básicos do tratamento de refugo na Manufatura

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:15 min**

Dúvida

Quais os conceitos básicos do tratamento de refugo na **Manufatura**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - A partir da versão 12

Solução

No módulo **Chão de Fábrica**, é possível baixar refugo utilizando o item pai da ordem ou um item refugo previamente cadastrado no programa **CD1112 - Item x Estabelecimento**.

Neste caso, dependendo da combinação do tipo de controle do refugo - se controla ou não o estoque de refugo, mais o tratamento do refugo, pode gerar os movimentos de **ROP - Refugo da Operação**, **REF - Refugo** ou **ACA - Acabado**. É possível refugar em uma operação intermediária ou na última operação.

Este módulo não permite o refugo de matéria prima, e quando necessário deve-se utilizar as rotinas de **Estoque** para fazer a baixa das mesmas.

No módulo de **Produção**, a baixa do refugo é realizada no momento do reporte informando a quantidade que deve ser refugada. Neste caso, não possui tratamento para um item refugo, então, a movimentação do refugo sempre será realizada para o item pai da ordem. Dependendo do tipo do tratamento do refugo, pode gerar os movimentos de **REF** ou **ACA** sempre para o item pai. Este módulo também não permite refugar matéria prima, e quando necessário deve-se realizar a baixa das mesmas através das rotinas de **Estoque**.

No módulo de **Estoque**, não há um tratamento próprio para refugo, porém, há rotinas que permitem realizar a baixa do item informando uma conta de refugo previamente definida pela contabilidade. Sendo assim, é possível realizar a baixa de produto acabado ou de matéria prima, para isso, utiliza-se as rotinas **CE0220 - Transações Diversas Estoque** ou **CE0205 – Requisição Materiais**.

Saiba mais

Os detalhes de como é o tratamento do refugo em cada módulo e como ocorre a combinação de parâmetros resultantes nos tipos de movimentos que serão gerados no estoque, podem ser verificados nas documentações próprias de cada módulo, disponível nos *links* abaixo:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Como baixar refugo no módulo de Estoque
Manufatura - Linha Datasul - SFC – Tratamento do ROP no Chão de Fábrica

