

Cross Segmentos - Linha Datasul - MIM - Para que serve a pasta Layout Doc do CD2576 - Cadastro do Fornecedor Internacional

 Tempo aproximado para leitura: 00:01:38 min

Dúvida

Para que serve a pasta **Layout Doc** do **CD2576 - Cadastro do Fornecedor Estrangeiro**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Importação (MIM) - Versão 12

Solução

Cada *layout* tem o seu programa diferente, porém encontram-se na pasta **imp** do módulo.

Por exemplo, quando na tela de **Parâmetro** do programa **IM0305 - Purchase Order**, está selecionada na opção referente ao **Layout Original** para ser utilizado o *layout* padrão do cliente, no programa **CD2576 - Cadastro de Fornecedores Internacionais**, pasta **Layout Doc**, campo **Layout Purchase Order**, deverá estar informado o diretório onde estão os arquivos de *layout* para **impressão/geração** do documento.

Para execução do **IM0305 - Purchase Order** são necessários os seguintes arquivos de *layout*:

- **im0305-cabec.rtf**
- **im0305-ordens.rtf**
- **im0305-parcelas.rtf**
- **im0305-tot-ordens.rtf**
- **im0305-despesas.rtf**
- **im0305-alteracoes.rtf**
- **im0305-rodape.rtf**

Da mesma forma os campos **Layout Instrução de Embarque** e **Layout Pedido Fechamento Cambio**, onde os arquivos também estão na pasta **imp**, porém para a instrução do embarque, são os arquivos:

- **im0640-cab-docto.rtf**
- **im0640-cab-emb.rtf**
- **im0640-cab-itens.rtf**
- **im0640-cab-proc.rtf**
- **im0640-cond-pagto.rtf**
- **im0640-doctos.rtf**
- **im0640-itens.rtf**
- **im0640-pedidos.rtf**

- **im0640-rodape.rtf**

Layout Pedido Fechamento Câmbio, são os arquivos:

- **im0660-cabec.rtf**
- **im0660-cotacao.rtf**
- **im0660-depos.rtf**
- **im0660-doctos-emb.rtf**
- **im0660-doctos-inv.rtf**
- **im0660-invoice.rtf**
- **im0660-pedidos.rtf**
- **im0660-valores-emb.rtf**
- **im0660-valores-inv.rtf**