

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFSE - Geração da tag Intermediario no XML do RPS

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:55 min**

Dúvida


Como parametrizar o **Datasul** para gerar a *tag intermediario* no **XML** do **RPS - Recibo Provisório de Serviço**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSE) - todas as versões

Solução

Para que no **XML** do **RPS** seja gerado a *tag intermediario* é necessário ativar a função **NFSE-INTERMED** no programa **CD7070 - Função Liberação Especial**:



No programa **CD0704 - Manutenção de Clientes**, pasta **Fiscal**, estão disponíveis dois parâmetros para gerar as informações do Tomador do Serviço:

Tomador Intermediário - quando parametrizado, os dados do cliente da nota serão gerados nos dados de **Tomador** e **Intermediário** da **NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**. Os dados do cliente da nota serão integrados ao módulo de **Contas a Receber**.

Tomador Genérico (Regime Especial) - quando parametrizado identifica que esta empresa é de Regime Especial, e então os dados do cliente da nota serão gerados apenas nos campos de **Intermediário**, gerando os campos de **Tomador** em branco. Os dados do cliente da nota serão integrados ao módulo de **Contas a Receber**.

06.9.5503 - CD0704 - 2.00.00.047 - Manutenção de Clientes

Arquivo Ajuda

Código: 90000039 Nome Abreviado: TC2

Cliente Financeiro Endereço Comunicaçã Fiscal

Natureza: Pessoa Jurídica

CNPJ: 99.999.999/9999-99

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

CNPJ Cobrança: 99.999.999/9999-99

Ins. Est. Cobrança:

Inscrição INSS/CEI:

Nro Passaporte:

Cód Classe Fiscal:

Categoria SCANC:

☐ Agente Retenção

☒ Contribuinte ICMS

☒ Recebe NF-e

☐ Colaboração Vendas

☐ PIS/COFINS por Unidade

☐ Habilitado no INDOVAR-AUTO

☐ Tomador Intermediário

☐ Tomador Genérico (Regime Especial)

Suspensão de IPI

☐ Optante de Suspensão de IPI

Cód Mensag Observ Nota: 0

Informações adicionais