

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Estoque de Segurança

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:51 min**

Dúvida


Como e onde é definido o estoque de segurança para o ressuprimento de estoque?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12

Solução

A definição do **estoque de segurança** é realizada via programa **CE0330 - Manutenção Item X Estab Estoque**, pasta **Gerais**, onde é possível definir o tipo de estoque de segurança no campo **Tipo Est Seq.**, podendo este ser por **Quantidade** ou **Tempo**. Abaixo imagem com exemplo:



06.9.5631 - CE0330 - 2.00.00.038 - Manutenção Item x Estab Estoque

Arquivo Ajuda

Item: .compras .compras

Estab: 1 Estabel 1

Gerais Ressup Segurança Inventário

Tipo Est Seq: Quantidade

Tipo lote Econ: Quantidade

Classif abc: A

Demanda: Dependente

Criticidade: X

Emissao Ordens: Automático

Custo On-line: Não Definido

Data Custo Padrão:

☐ Custo Padrão Implantado

☐ Controle da Qualidade

☐ Altera Validade Lote no CQ

☒ Emissão Curva ABC

Enter data or press ESC to end.

Ainda no programa **CE0330**, na pasta **Segurança**, será necessário informar os valores, sejam em quantidades ou dias, conforme parametrização escolhida. Abaixo imagem com exemplo:

Item: .compras .compras

Estab: 1 Estabel 1

Gerais Ressup Segurança Inventário

Permite Saldo Negativo: Não

Índice Consumo Prev: 1,00

Tempo Segur: 7

Qtde Segur: 0,0000

Qtde Perda: 0,0000

Lote Periódico Máximo: 0,0000

Data Base: / /

Preço Base: 0,0000

Limite Absorção Preço Médio: 0,00

Enter data or press ESC to end.

Quando for parametrizado pela **Quantidade**, definir informações no campo **Qtde Segur**, que é exata, porém se utilizar **Tempo**, então informar no campo **Tempo Segur** os dias. Para o **Tempo**, é feita a multiplicação dos **dias** pelo **consumo previsto diário**.