

Manufatura - Linha Datasul - APS - Antecipação da data de liberação da operação no Ajuste Fino do Planejamento

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:50 min**

Dúvida

Como realizar a antecipação da **Data de Liberação** da operação no **Ajuste Fino do Planejamento - DB0414M/DB0414N**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Avançado da Produção - APS (MDB) - Versão 12

Solução

Após o cálculo das fases de **Carga Máquina** ou **Sequenciamento**, é possível realizar o **Ajuste Fino do Planejamento** para **Capacidade Finita/Infinita/Batelada** pelos programas **DB0414M** e **DB0414N**.

Estes programas serão apresentados ao acionar o botão **Ajuste Fino do Planejamento**, localizado na tela **DB0414 - Gantt de Operações** ou, através do gráfico de *Gantt*, clicando com o botão direito sobre algum centro de trabalho.

O **Ajuste fino** possibilita o ajuste manual do sequenciamento para grupos de máquina com processador **capacidade finita** e **infinita**, permitindo a **desalocação/ alocação da operação, reprogramação** e **terceirização de operações**, bem como a alteração da **data/hora de início da operação**. O mesmo princípio se aplica ao procedimento de **Bateladas**.

Existem situações, quando é utilizado conceito de **Máxima antecipação**, onde há a disponibilidade de execução da operação em uma **data/hora** anterior a calculada - que a antecipação que foi limitada ao parâmetro de antecipação definido no cenário ou no item. Entretanto, se desejado de uma forma manual antecipar esta operação, o Sistema permite a antecipação da operação para uma **data/hora** de início inferior à **data de liberação da operação**.

Para realizar tal ação de antecipar a **data de início/disponibilidade**, deve-se atualizar o parâmetro **Considera Máxima Antecipação** no programa **DB0101 - Manutenção Cenário Planejamento**, que permite ao Sistema desconsiderar o parâmetro de **Considera Máxima Antecipação** e informar uma **data de início/liberação** inferior à previamente calculada. Neste caso, este parâmetro precisará ser desmarcado.

Importante

Esta funcionalidade somente estará disponível se o parâmetro **Considera Antecipação** estiver marcado na pasta **Parâmetros** do cenário no **DB0101 - Cadastro Cenário Planejamento** e a fase de **Sequenciamento** tiver sido executada. Ou seja, essa opção não estará disponível após a fase de **Carga Máquina**. A data/hora de liberação da operação será recalculada considerando o término das operações antecessoras, disponibilidade do centro de trabalho, entrega dos materiais associados, data/hora de entrega de solicitações de produção e a disponibilidade de recursos secundários, quando houver.

Saiba mais

Para mais informações sobre o conceito dessa funcionalidade, acesse os *links*:

Ajuste Fino do Planejamento - DB0414M

Ajuste Fino do Planejamento (Batelada) - DB0414N