

# Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Variáveis Engine CD0024 Notas de CT-e

 Tempo aproximado de leitura: **00:02:00 min**

## Dúvida

É possível criar regras no **Engine** para entradas de **NFE** e entradas de **CTE**?

## Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

## Solução

Para as notas de **CTE - Conhecimento de Transporte Eletrônico**, as variáveis que podem ser utilizadas no programa **CD0024 - Configurador de Regras** são:

| Variável     | Descrição                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| serie-docto  | Série Documento                                                        |
| it-codigo    | Código Item                                                            |
| nat-operacao | Natureza Operação                                                      |
| cod-emitente | Código do Fornecedor                                                   |
| cod-gr-forn  | Grupo de Fornecedor                                                    |
| cnpj-dest    | CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - do Destino da mercadoria |
| cnpj-rem     | CNPJ de quem efetuará o pagamento do CTE                               |

As variáveis que podem ser cadastradas no **Engine de Regras** para utilização nas regras são estas:

| Variável     | Descrição                       |
|--------------|---------------------------------|
| serie-docto  | Série Documento                 |
| Cod-observa  | Código observação               |
| it-codigo    | Código Item                     |
| nat-operacao | Natureza Operação               |
| cod-emitente | Código do Fornecedor            |
| cod-gr-forn  | Grupo de Fornecedor             |
| UF-dest      | Unidade Federação Destinatário  |
| UF-ent       | Unidade Federação local entrega |

Sobre as variáveis de **UF - Unidade de Federação**:

- **UF-dest**: Será lida a *tag* **UF** que está abaixo da *tag* pai **EnderDest**. Esta *tag* é **obrigatória**.
- **UF-ent**: Será lida a *tag* **UF** que está abaixo da *tag* pai **locEnt**. Como a *tag* **locEnt** não é **obrigatória**, quando ela não for encontrada será atribuído a **UF-ent** o mesmo valor da variável **UF-dest**.

### Saiba mais

Para a **NF-e - Nota Fiscal Eletrônica**, as variáveis que podem ser utilizadas podem ser consultadas no artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Engine de Regras e variáveis utilizadas pelo conversor de NF-e

Ou ainda, acessar o *link*: Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Tradução da natureza de operação a partir de documentos relacionados ao CT-e