

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Escopo e pré-requisitos para utilização do Totvs Colaboração 2.0

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:22 min**

Dúvida

Qual o escopo e pré-requisitos para utilização do **Totvs Colaboração 2.0**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

Escopo NF-e - Nota Fiscal Eletrônica:

Esta integração contempla a recepção do *layout* atual da **NF-e**.

Não está contemplada a entrada/recepção de **NFC-e - Nota Fiscal Eletrônica de Venda ao Consumidor Final**, modelo 65.

Escopo CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico:

O escopo desta integração é o recebimento do **Conhecimento de Transporte** que foi enviado pelo **Transportador**, pelo **contratante do serviço de frete**.

O **frete** pode ter sido contratado para buscar mercadorias adquiridas pela empresa, gerando nesse caso uma **nota de rateio** no **Recebimento**, ou **frete** contratado para levar as mercadorias até o **cliente**, gerando nesse caso uma **nota de compra de serviço de frete**.

Esta integração contempla a recepção do *layout* atual do **CT-e**.

Não está contemplada a recepção da mensagem de **evento de cancelamento do CT-e - layout evCancCTe**.

Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

Pré-requisitos - técnicos ou de negócio - para o funcionamento da integração:

Versões mínimas de produto:

- **Datasul 12.1.2** ou superior;
- **Client Neogrid** na versão disponibilizada e instalada pela **Neogrid**;

Pré-requisitos de negócio:

- Contratação da oferta do **TOTVS Colaboração - TOTVS e Neogrid**;
- Demais parametrizações no **ERP Datasul**, conforme detalhado na sequência.

Pré-requisitos para utilização no **ERP - Enterprise Resource Planning**:

- Ativar a função **TOTVS-COLABORACAO** através do programa **CD7070 - Função Liberação Especial**;
- Acessar os parâmetros globais - programa **CD0101 - Atualização Parâmetro Global**, pasta **Integr. II** e habilitar o **TOTVS Colaboração e a versão 2.0**;
- Acessar o programa de configuração de diretórios programa **CD0360A - Manutenção Diretórios TC2/TPF** e configurar os diretórios do **Client Neogrid**, conforme figura que segue.

06.9.5503 - CD0101 - 2.00.00.076 - Atualização Parâmetro Global - 10 - TOTVS S.A - Ambiente ...

Parâmetros | Módulos I | Módulos II | Manufatura | Integração | Integr II | E-Mail

☒ Totvs Colaboração
Versão: 2.0
Layout NF-e: ☐ SEFAZ ☒ NeoGridFiscalDoc

☒ Totvs Processos Fiscais

☒ EAI 1
☐ EAI 2
☐ Sales and Operation Planning
☐ E-commerce (Adapter)
☒ E-commerce

Integração Web Service - TAF
URL: 10.171.80.58
Porta: 8091 

Resource: /rest/wstafst2/
Usuário: Fiscal_DTS_1
Senha: ●●●●●●●●

☐ WMS Externo

OK Cancelar Imprimir Ajuda

06.9.???? - CD0360A - 2.00.00.020 - Manutenção Diretórios TC2/TPF - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo ...

Arquivo Ajuda

Windows Outro S.O.

Ambiente TOTVS Fiscal

Ambiente NeoGrid

Diretório Arquivos: C:\Temp\NFE

Ambiente TOTVS Processos Fiscais

Diretório Arquivos: \\joaquina\pastahst\VendasDatasul\TC2

Ambiente TOTVS

Diretório Documentos Lidos: C:\Temp\NFE

Diretório EDI: C:\Temp\NFE

Diretório Recepção Documentos: \\joaquina\pastahst\VendasDatasul\TC2\RECEPCAO

Diretório Manif Destinatário (MD-e): \\joaquina\pastahst\VendasDatasul\TC2\MD-e

Frete Embarcador (SIGAGFE): \\joaquina\pastahst\VendasDatasul\TC2\GFE

Diretório para Histórico dos XMLs: \\joaquina\pastahst\VendasDatasul\TC2

OK Cancelar Ajuda

Informar diretório p/ geração XML TOTVS Colaboração 2.0

No campo **Diretório Recepção Documentos** deve ser informado o diretório onde o **ERP** irá buscar os documentos.

Configurar a execução do **JOB Fiscal** que realiza a leitura dos documentos da pasta **IN**.

Este **JOB** pode ser executado de 2 formas:

- Programa **CD0590 - Monitor de Integração TC2/TPF** rodando em **RPW - Remote Procedure Wait**;
- Programa **Agente**;

Para mais detalhes sobre o JOB Fiscal devem ser acessados os manuais de emissão de NF-e no TOTVS Colaboração 2.0.

- Configurar os parâmetros do conversor de **NF-e entrada**, programa **RE0119 - Parâmetros do Conversor NF-e/CT-e/NFS-e** e programa **html.mre.inputConverterParameters - Parâmetros do conversor NF-e/CT-e/NFS-e**;
- Configurar o **fornecedor**: Se deve ou não atualizar a **NF-e automaticamente** no **Recebimento**, programa **CD0401 - Manutenção Fornecedores**;
- Configurar o *Engine* de regras: O *Engine* de regras possibilita configurar as condições externalizando a regra de negócio. Utilizar os programas **CD0024 - Configurador de Regras** para cadastro das regras, **CD0025 - Tipo de Operação** para cadastros de tipos de operação e **CD0026 - Simulador Configurador de Regras** para testes.