

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Campo Atualiza NF-e Automaticamente - RE0101 e html.mre.userParameters

 Tempo aproximado de leitura: **00:02:03 min**

Dúvida


Quando é utilizado o campo **Atualiza NF-e Automaticamente** dos programas **RE0101 - Manut. Parâmetros Usuário Recebimento** e **html.mre.userParameters - Parâmetros Usuário**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

O campo **Atualiza NF-e Automaticamente** dos programas **RE0101 - Manut. Parâmetros Usuário Recebimento** e **html.mre.userParameters - Parâmetros Usuário** somente é utilizado para clientes que utilizam o **RPW - Remote Procedure Wait**, então quando ocorre o retorno do documento da **SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda de Uso Autorizado**, se esse parâmetro estiver marcado e se o cliente utiliza o **RPW** as notas no **RE1001 - Manutenção de Documentos** que geraram no **Faturamento** são atualizadas automaticamente via **RPW**.



06.9.5629 - RE0101 - 2.00.00.011 - Manut.Parâmetros Usuário Recebimento

Arquivo Ajuda

Usuar: Super Super Usuario

Parâmetros 1 Parâmetros 2 Parâmetros 3 Parâmetros 4

Atualização

- ☒ Atualiza OF Automaticamente
- ☒ Atualiza AP Automaticamente
- ☒ Atualiza Estoque Automático
- ☐ Atualiza RI Automaticamente
- ☐ Atualiza NF-e com DANFE inválido
- ☐ Atualiza OF NF-e Inválida
- ☒ Atualiza NF-e Automaticamente
- ☐ Atualiza Manifestação Destinatário
- ☐ Habilita validação assíncrona NF-e/CT-e

Impostos

- ☒ Aliq ICMS
- ☒ Cod Trib ICMS
- ☒ Pede Aliq IPI
- ☒ Cod Trib IPI
- ☒ Total Impostos
- ☒ Classif Fiscal
- ☒ Perc. Redução IPI
- ☒ Perc. Redução ICMS
- ☒ Informa Pedágio

Enter data or press ESC to end.

TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5...

Parâmetros Usuário R

Parâmetros usuário

Novo

super

Apresentando resultados filtrados por:

Pesquisa rápida: super

Usuário	Nome	AP	OF	RI	Sem pedido	FIFO	Com erro	Com advert.	Com erro duplic.
super	Super	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Supereai	Super EAI	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓

Carregar mais resultados

TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5...

Parâmetros Usuário R

Editar parâmetros usuário

Voltar Salvar

Usuário: super Nome: Super

Digitação/Geração Atualização recebimento fiscal

Configurações

Atualizar OF automaticamente: ☒ Ativo

Atualizar NF-e automaticamente: ☒ Ativo

Habilitar manifestação destinatário: ☒ Ativo

Atualizar AP automaticamente: ☒ Ativo

Atualizar OF com NF-e inválida: ☒ Ativo

Desatualizar lançamento GFE: ☒ Ativo

Atualizar RI automaticamente: ☒ Ativo

Atualizar NF-e com DANFE inválido: ☒ Ativo

Valorização entrada consignação: ☐ Médio ☒ Informado

PERMISSÕES

Atualizar com erro: ☐ Desativado

Atualizar com advertência: ☒ Ativo

Atualizar com erro de duplicata: ☒ Ativo

Validações

Dessa forma, quando é utilizada a **NF-e - Nota Fiscal Eletrônica** para a geração de **notas de entrada no Faturamento**, é realizado o envio da nota para a **SEFAZ**, e após a autorização da **NF-e** pela **SEFAZ**, o usuário deve atualizar novamente no mesmo botão, **check verde** o documento no **RE1001**, para que então o documento de entrada integre com os demais módulos.

Para que o Sistema efetue essa atualização de forma automática, deve ser marcado no **RE0101** ou no **html.mre.userParameters**, o parâmetro **Atualiza NF-e Automaticamente**, e no programa **bas_usuar_mestre** - **ctrl+alt+x** - deve ser informado para o usuário um servidor **RPW** padrão.

Com essa parametrização, ao retornar a autorização da **SEFAZ** da nota para o **EMS**, é agendado um pedido de execução do **RE1005 - Atualização de Documentos** para o documento de entrada, o qual irá atualizá-lo automaticamente, sem a necessidade do usuário interagir com o **RE1001** novamente.

Importante

Somente marcar o parâmetro **Atualiza NF-e Automaticamente** se possuir algum servidor **RPW** configurado e o usuário estiver devidamente vinculado ao servidor no programa **bas_usuar_mestre**.