

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Acesso ao programa RE0119 em tela HTML

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:03 min**

Dúvida

Como acessar o programa **RE0119 - Parâmetros Conversor NF-e/CT-e/NFS-e** em tela **HTML**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - A partir da versão 12.1.2311

Solução

Para acessar o programa **RE0119** em tela **HTML** é necessário estar com ambiente atualizado, na **versão 12.1.2311**. O acesso ocorre pelo menu, programa **html.mre.inputConverterParameters** - **Parâmetros Conversor NF-e/CT-e/NFS-e**.

O programa **html.mre.inputConverterParameters** traz uma visualização dos parâmetros na mesma tela, de forma separada em tipos de operações do **Recebimento** para **Geral, NF-e, CT-e e NFS-e**.



☐ Desativado

DOCUMENTO DEVOLUÇÃO

Consistir preço unitário

☒ Sim

Variação de preço unitário

0,00001

OPERAÇÕES DO ENGINE DE REGRAS

Geral

NF-e

CT-e

NFS-e

SUGESTÕES, TRADUÇÕES E BLOQUEIOS

Sugere classificação fiscal

☒ Ativo

Sugere depósito/localização

☒ Ativo

Relacionar item fornecedor

☒ Ativo

Traduz observação do XML

☒ Ativo

Bloquear item branco

☐ Desativado

Habilita item

☒ Ativo

IMPORTAÇÃO XML NF-E

Recebe na TAG xPed

Pedido compra

FIFO ordem compra

☐ Desativado

Sugere item da ordem compra

☒ Ativo

GERAR DOCUMENTO FISCAL

Validar chave de acesso

☐ Desativado

Geração de duplicada conforme:

Arquivo XML

Gerar Imposto retido automaticamente

☐ Desativado

GERAÇÃO DE DOCUMENTO FÍSICO

Validar chave de acesso

☐ Desativado

DOCUMENTO DEVOLUÇÃO

Consistir preço unitário

☒ Sim

Variação de preço unitário

0,00001

Geral

NF-e

CT-e

NFS-e

Habilitar CT-e

☒ Ativo

Rateio automático despesas

☒ Ativo

OPERAÇÕES DO ENGINE DE REGRAS

Tipo operação	Descritivo	Tipo operação	Descritivo
cte-cod-emit	Tradução Código Emitente CT-e	cte-rat-desp	Sugestao Conta/Ccusto/Unid Neg em rateio despesa frete
cte-rt-codigo	Tradução Código Item CT-e	cte-serie-docto	Tradução Série Documento CT-e
cte-nat-oper	Tradução Natureza Operação CT-e		

Geral

NF-e

CT-e

NFS-e

Habilitar NFS-e

☒ Ativado

Gerar duplicata automaticamente

☐ Desativado

OPERAÇÕES DO ENGINE DE REGRAS

Tipo operação	Descritivo	Tipo operação	Descritivo
nfse-cod-emitt	Tradução Código Emitente NFS-e	nfse-num-ordem	Tradução Ordem Compra NFS-e
nfse-cod-un	Tradução Unidade medida NFS-e	nfse-num-parcela	Tradução Parcela Ord Compra NFS-e
nfse-rt-codigo	Tradução Código Item Serviço NFS-e	nfse-num-pedido	Tradução Pedido compra NFS-e
nfse-munic-prest	Tradução Código Município IBGE	nfse-serie-docto	Tradução Série Documento NFS-e
nfse-nat-oper	Tradução Natureza Operação NFS-e		

Geração de impostos conforme:

Recebimento

Saiba mais

Para mais informações, acesse no *link*: [Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Parâmetros do Conversor NF-e](#)

Glossário

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica

CT-e - Conhecimento de Transporte eletrônico

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

HTML - *HyperText Markup Language* - Linguagem de Marcação de Hipertexto