

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Integração RE x WMS SAAS Externo - Desatualização Recebimento Físico

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:09 min**

Dúvida

Como ocorre a integração entre o **Recebimento** e o **WMS SaaS - Externo** no processo de **Desatualização do Recebimento Físico**?

Ambiente


Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - A partir da versão 12.1.29

Solução

Caso haja a necessidade de **desatualizar a nota**, para excluí-la, ou para excluir um item, ou para refazer a integração da nota com o **WMS Saas - Externo**, pode-se efetuar a inativação do documento no **WMS Saas - Externo**, ao fazer isso, o campo **Situação WMS Ext** da nota será alterado para **Inativado**.



Na tela de desatualização de documentos do recebimento físico, programa **RE2006 - Desatualização Doctos Físicos**, na aba **Parâmetros**, foi adicionado o campo **Considerar Situação WMS Externo?**, que irá verificar se a **Situação WMS Ext** para permitir ou não a desatualização da nota.



06.9.5629 - RE2006 - 2.00.00.017 - Desatualização Doctos Físicos - 10 - Integra...

Seleção Parâmetros Impressão

☐ Desatualiza Itens com Saldo Negativo


☐ Desatualiza WMS

☒ Considerar Situação WMS Externo?

Executar Cancelar Usuário Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Quando marcado o campo **Considerar Situação WMS Externo?**, o sistema irá verificar se a **Situação WMS Ext** da nota está como **Inativado**, caso não esteja, não irá permitir a desatualização da nota.



RE2006.tmp - Notepad

File Edit Format View Help

TOTVS S.A.

Série	Documento	Emitente	Erro	Mensagem
29	1207221	292929	57474	Documento deve ser Inativado primeiramente no WMS Externo.

Quando desmarcado, o sistema irá permitir a desatualização da nota, mas irá habilitar ou desabilitar os botões do programa **RE2001 - Recebimento Físico**, conforme a **Situação WMS Ext** que o documento se encontra. Por exemplo, se estiver como **Conferência OK**, não irá permitir a modificação ou a exclusão do documento ou dos itens.

Quando há a necessidade de excluir ou inativar o documento, o **WMS Saas**, irá executar o método de inativação da *API* do recebimento físico.

Saiba Mais

Mais informações disponíveis nos artigos abaixo:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Integração RE x WMS SAAS Externo - Parametrizações necessárias

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Integração RE x WMS SAAS Externo - Fluxo Recebimento Físico

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Integração RE x WMS SAAS Externo - Digitação e Atualização Recebimento Físico