

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Rejeição 526 - Ano-Mês da Chave de Acesso com atraso superior a 6 meses em relação ao Ano-Mês atual

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:33 min**

Ocorrência

Na entrada de nota fiscal no módulo de **Recebimento** ocorre a **Rejeição 526 – Ano-Mês da Chave de Acesso com atraso superior a 6 meses em relação ao Ano-Mês atual**.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Causa

Conforme **Nota Técnica 2015.002** foi limitado o prazo da consulta ao *Web Service* de **Consulta Situação** para **180 dias** da data de emissão da **Nota Fiscal Eletrônica**. Portanto, ao dar entrada na nota fiscal no **Recebimento** ocorre a rejeição **526 - Ano-Mês da Chave de Acesso com atraso superior a 6 meses em relação ao Ano-Mês atual**, devido a consulta da chave de acesso exceder o prazo estipulado pela **SEFAZ - Secretaria da Fazenda**, cuja data de emissão ocorreu há mais de **180 dias**.

Solução

Nesse caso não há como impedir que ocorra esse retorno por parte da **SEFAZ**, para conseguir atualizar a nota, é necessário alterar no programa **RE0101 - Manut. Parâmetros Usuário Recebimento** no usuário do **Recebimento**, marcando os parâmetros: **Atualiza NF-e com DANFE inválido** e **Atualiza OF NF-e Inválida**.

06.9.5629 - RE0101 - 2.00.00.011 - Manut.Parâmetros Usuário Recebimento

Arquivo Ajuda

Usuar: Super Super Usuario

Parâmetros 1 Parâmetros 2 Parâmetros 3 Parâmetros 4

Atualização	Impostos
☒ Atualiza OF Automaticamente	☒ Aliq ICMS
☒ Atualiza AP Automaticamente	☒ Cod Trib ICMS
☒ Atualiza Estoque Automático	☒ Pede Aliq IPI
☐ Atualiza RI Automaticamente	☒ Cod Trib IPI
☐ Atualiza NF-e com DANFE inválido	☒ Total Impostos
☒ Atualiza OF NF-e Inválida	☒ Classif Fiscal
☒ Atualiza NF-e Automaticamente	☒ Perc. Redução IPI
☒ Atualiza Manifestação Destinatário	☒ Perc. Redução ICMS
☐ Habilita validação assíncrona NF-e/CT-e	☒ Informa Pedágio

Enter data or press ESC to end.

A mesma alteração pode ser feita no programa **html.mre.userParameters - Parâmetros Usuário**, onde deverá ser marcado os parâmetros: **Atualizar NF-e com DANFE inválido** e **Atualizar OF com NF-e Inválida**.

← → ↻ 🏠

⚠ Não seguro | embau:8480/totvs-menu/#/totvs-menu/program-html/html.mre.userParameters/

🔖 ☆ 📄 🖨 🗑 ⚙

Parâmetros Usuário R x

TOTVS

embau8480TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5...MSSQLSuperAtalho local: c:\dlc117TOTVS S.A. - Ambiente Corporativo 11

🔍 Pesquisar

Parâmetros gerais

Parâmetros usuário

Parâmetros conversor NF-e/CT-e/NFS-e

Parâmetros manifestação destinatário

Parâmetros comparativo XML

Família

Item

Família estabelecimento

Item estabelecimento

Parâmetros usuário

Editar parâmetros usuário

Editar parâmetros usuário

Voltar

Usuário

Nome

superSuper

Digitação/Geração

Atualização recebimento fiscal

Configurações

Atualizar OF automaticamente

☒ Ativado

Atualizar AP automaticamente

☒ Ativado

Atualizar RI automaticamente

☒ Ativado

Atualizar NF-e automaticamente

☒ Ativado

Atualizar OF com NF-e inválida

☒ Ativado

Atualizar NF-e com DANFE inválido

☒ Ativado

Habilitar manifestação destinatário

☒ Ativado

Desatualizar lançamento GFE

☐ Desativado

Valorização entrada consignação

☐ Médio☒ Informado

PERMISSÕES

Atualizar com erro

☐ Desativado

Atualizar com advertência

☐ Desativado

Atualizar com erro de duplicata

☐ Desativado