

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Parametrização de Segurança por Estabelecimento

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:01 min**

Dúvida

Como parametrizar Segurança por Estabelecimento?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

O objetivo de se trabalhar com Segurança por Estabelecimento, parametrizado através do programa **CD0101 - Atualização Parâmetro Global**, é restringir acesso aos estabelecimentos por usuário.

Quando for definido que o usuário não possui acesso a determinado estabelecimento, este não ficará visível para o usuário. Ou seja, ele não poderá realizar nenhuma operação com registros deste estabelecimento, sendo **inclusão, alteração, eliminação e consulta**.

No programa **bas_grp_usuar - Manutenção de Grupo de Segurança**, deve-se mapear os usuários e definir os grupos de usuários.

Através do programa **prgint/utb/utb010aa.r - Manutenção Unidades Organizacionais**, informar os grupos de usuários criados com acesso ao estabelecimento. Após relacionar os grupos ao estabelecimento, acionar o botão **Integra Segurança Estabelecimentos** para atualizar, conforme imagem abaixo:

06.9.5545 - Manutenção Unidades Organizacionais - 1.00.00.006

Arquivo Ajuda

Unid Organizacional: 0001

Descrição: C B R MAT CONSTR LTDA

Tipo Unidade Organiz: 999 Estabelecimento

Validade: 01/01/0001 até: 31/12/9999

☒ Finalidades Econômicas ☐ Segurança

Finalidade	Descrição	Inic Validade	Fim Valid	Armazena
0001	testes1111	01/01/0001	31/12/9999	Não
020	IFRS II	01/01/0001	31/12/9999	Contabilida
030	testes	01/01/0001	31/12/9999	Contabilida
0500	aaaa	01/01/0001	31/12/9999	Não
Corrente	Corrente	01/01/0001	31/12/9999	Módulos

Enter data or press ESC to end.