

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Parametrização do início e término do horário de verão

 Tempo aproximado para leitura: 00:01:10 min

Dúvida

Como parametrizar o início e término do horário de verão?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônico (NFE)- Versão 12

Solução

1. Utilizar a indicação de horário conforme abaixo:

Horário de Fernando de Noronha (UTC -02:00)

Atol das Rocas (Rio Grande do Norte); Fernando de Noronha e São Pedro e São Paulo (Pernambuco); Trindade e Martim Vaz (Espírito Santo).

Horário de Brasília (UTC -03:00)

Distrito Federal; Regiões Sul, Sudeste e Nordeste; Estados de Goiás, Tocantins, Pará e Amapá.

Horário de Manaus (UTC -04:00)

Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, e quase todo o Estado do Amazonas (exceto treze municípios no sudoeste do Estado, listados abaixo).

Horário do Acre (UTC -05:00)

Estado do Acre e treze municípios no sudoeste do Estado do Amazonas (Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutai, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga).

2. **Início do horário de verão:** Se o servidor do **TSS** encontra-se no estado que aderiu ao horário de verão (exemplo: SC - Santa Catarina, RS - Rio Grande do Sul, PR - Paraná, SP - São Paulo), habilite o parâmetro **SPED_HVERAO** no arquivo de inicialização do **TSS** - appserver.ini localizado no diretório \totvssped\bin\appserver.

Altere o parâmetro:

De **SPED_HVERAO=0**

Para **SPED_HVERAO=1**

Depois reinicie a aplicação do **TSS**.

3. Acesse o programa **CD0403B - Configuração do TSS**, na guia **Eventos NFe**:

- Para as empresas localizadas nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, marque o campo **Identificação Horário de Verão**.
- Para os demais estados desmarque o campo **Identificação Horário de Verão**.

4. **Término do horário de verão:** Com o término do horário de verão, desmarque o campo **Identificação Horário de Verão** da guia **Eventos NFe** do programa **CD0403B** e desabilite o parâmetro **SPED_HVERAO** no arquivo de inicialização do **TSS** - appserver.ini localizado no diretório \totvssped\bin\appserver.

Altere o parâmetro:

De **SPED_HVERAO=1**

Para **SPED_HVERAO=0**

Depois reinicie a aplicação do **TSS**.