

# Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Impressão do DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:20 min**

## Dúvida

Como Funciona a impressão do **DANFE**?

## Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Todas as versões

## Solução

Para que seja feita a impressão do **DANFE - Documento Auxiliar da Notas Fiscal Eletrônica**, primeiramente são necessárias algumas informações:

Ferramenta para Geração do Arquivo do **DANFE**:

O emissor do **DANFE** somente está homologado para trabalhar com o **MS Word - Microsoft Office** e **PDF**, portanto não é possível utilizar outro **software** editor de texto.

## Versão Office:

A versão do **Microsoft Office** deve ser superior ao **Office 2003**.

## Fonte para Código de Barras:

Para a impressão correta do código de barras no **DANFE** é necessário que seja instalada uma fonte específica, para isso, seguem orientações:

- 1- Fechar todas as telas de aplicativos **Windows - Word, Excel, Power Point**;
- 2- Acessar o Painel de Controle do **Windows**;
- 3- Acessar o ícone Fontes;
- 4- Verificar se já existe a fonte **IQS 128** instalada, se tiver elimine;
- 5- Nesta tela ainda, clique no menu Arquivo -> Instalar Nova Fonte;
- 6- Será aberta outra tela, onde em Drives selecionar o servidor onde se encontram os programas do Datasul;
- 7- Em **folders** localizar a pasta **\interfac\bcodefont\**, instale todas as fontes que estiverem nessa pasta;
- 8- Selecionar este arquivo, clique no botão **OK** e a fonte será instalada;
- 9- Para imprimir o **DANFE**, abra a tela e gere novamente o arquivo.

## Fontes liberados:

O programa **FT0518 - Emissor do DANFE**, possui seu código fonte liberado para customização direta, a fim de atender as necessidades específicas de cada empresa.

Caso no seu ambiente este fonte não esteja disponível, ele pode ser baixado do Portal de

Clientes, através menu de Downloads, informando apenas o campo **Linha** como **Datasul** e o campo **Categoria** como **Fontes Liberados**.

### **Layouts Disponíveis:**

Para a impressão do **DANFE**, o Datasul utiliza dos arquivos **.rtf** disponíveis na pasta *layout* do produto padrão.

Caso estes arquivos não estejam disponíveis ou presentes no diretório *layout*, o **DANFE** não poderá ser impresso.

### **Impressão via PDF:**

No Datasul faz a impressão do **DANFE** em **PDF** pelo programa **FT0527 - Emissor DANFE NF-e Versão PDF**, conforme parametrização do **FT0114 - Manutenção Série x Estabelecimento**.

Para impressão do **DANFE** em **PDF** verifique o artigo abaixo:

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Impressão do DANFE em PDF