

Cross Segmentos - Linha Datasul - GNRE - Falha de schema ao gerar a GNRE

 Tempo aproximado para leitura: **HH:MM:SS** min

Ocorrência

Ao emitir a **GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais** está ocorrendo uma falha de *schema*.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) – A partir da versão 12.1.17

Causa

A falha de *schema* pode ter várias causas. Significa que tem alguma informação incorreta no arquivo **XML**, que está incompatível com o *schema* do **XML** da **GNRE**. Não é uma validação da **SEFAZ - Secretaria da Fazenda** é um problema em relação ao layout que já ocorre no aplicativo de transmissão, que é o **TSS - TOTVS Service SOA**. Também pode ser causado devido ao aplicativo de transmissão estar com problema.

Solução

Realize as verificações abaixo em relação a parametrização necessária para a transmissão da **GNRE**, para garantir que está tudo correto:

1. Verifique se o *layout* da **GNRE** está correto. A versão atual é a **2.00**. No *link* a seguir pode ser verificado o passo-a-passo para a conferência: Cross Segmentos - Linha Datasul - GNRE - Configuração do Layout da GNRe
2. Certifique-se que o **TSS** está no ar.
3. Revise a parametrização da transmissão com o **TSS**, se está tudo correto. Pode verificar no *link* a seguir os procedimentos: Cross Segmentos - Linha Datasul - GNRE - Parametrização do GNRe para emissão via TSS

Se não encontra nenhum problema nas configurações acima, será necessário analisar algumas informações através do Suporte. Para isso, ao entrar em contato com a equipe é necessário encaminhar as informações abaixo:

- Print da tela demonstrando a falha de *schema*, a mensagem completa;
- Arquivos de *Log* do **TSS**, com a simulação do envio da **GNRE**.

Saiba mais

Para ativar os *Logs* do **TSS**, verifique o artigo a seguir: Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Procedimento para ativar Logs do TSS