

Cross Segmentos - Linha Datasul - MEX -

Relacionamentos de Pedidos de Vendas com os Processos de Exportação

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:50 min**

Dúvida

Como relacionar Pedidos de Vendas aos Processos de Exportação?

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Exportação (MEX) - Todas as versões

Solução

O módulo de Exportação realiza a geração do Processo de Exportação de duas formas:

- Automaticamente, a partir da implantação do Pedido de Vendas, por intermédio do **PD4000 - Implantação Pedidos**;
- Manualmente, a partir da da implantação de um Processo de Exportação, por intermédio do **EX3001 - Manutenção Processo Exportação**.

Para ambas, é necessário o relacionamento entre o Pedido de Vendas e o Processo de Exportação, realizado por meio do programa **EX0190 - Relacionamentos Processo Exportação**.

Se o Processo de Exportação for gerado automaticamente, o sistema relaciona automaticamente o Pedido de Vendas ao Processo de Exportação.

Se o Processo de Exportação for gerado manualmente por meio do programa **EX3001**, será necessário criar o relacionamento por meio do programa **EX0190**, na opção **Incluir** da pasta **Ped Venda**.

O Sistema questionará a necessidade de exportação da totalidade dos itens. Caso informado **SIM**, será gerado o relacionamento do Pedido e dos seus Itens. Se informado **Não**, será habilitada outra janela, onde devem ser selecionados os itens do Pedido de Venda que serão vinculados ao Processo de Exportação.

Caso seja necessário relacionar mais de um Pedido de Venda ao Processo de Exportação é preciso fazer o relacionamento por intermédio da opção **Inclui** do programa **EX0190**.

Importante

O relacionamento, automático ou não, permite por meio do botão **Gera Simulação do Embarque** no programa **EX0190**, que geremos a simulação do Embarque no programa **EQ0503 - Simulação Pré-Faturamento** ou diretamente o Embarque por meio do programa **EQ0506 -**

Preparação Faturamento.