

Manufatura - Linha Datasul - MPN - Requisição de estoque de pneus

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como efetuar a requisição de estoque de pneus no módulo de **Pneus** ?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Pneus (MPN) - Versão 12

Solução

O processo geração de requisições de **Pneus** do **Estoque** através do módulo de **Pneus**, tem por objetivo realizar a movimentação de estoque do item relacionado ao pneu novo ou reformado inserido no equipamento.

No momento da colocação do pneu no equipamento são realizadas algumas verificações, a fim de certificar que o pneu movimentado veio do **Estoque** e, para isso, ele deve ser novo ou reformado.

Para realizar a movimentação é necessário um item em **Estoque** que corresponda ao pneu que será movimentado. Quando na movimentação o item sugerido para requisição de estoque vem da vida atual do pneu. No processo de colocação do pneu em determinado equipamento, o Sistema gera um **Movimento de Requisição - REQ**, no **Estoque**, mas, para isso, realiza algumas verificações conforme abaixo:

- No **PN0101- Parâmetros Pneus**, os parâmetros **Gera Requisição para Pneus Novos** e **Gera Requisição para Pneus Reformados** devem estar selecionados.
- O movimento de pneus deve ser do **Tipo Colocação**, isto é, o **Equipamento Origem** deve ser igual a branco, ou o **equipamento Destino** deve ser diferente de **branco**, conforme o **PN0108 - Função Manutenção Serviços em Pneus**.
- O pneu não pode ter movimentos gerados.
- Se o pneu está em sua primeira vida, onde a vida inicial igual a vida atual, e este foi cadastrado diretamente em um equipamento, não haverá criação do movimento de **Estoque**.
- Se a vida inicial do pneu difere da vida atual, e há um movimento de colocação após o início da vida atual do pneu, não haverá criação do movimento de estoque.
- Caso apontamento correto, verifique se o código do item de estoque foi informado na pasta **Requisição** do programa **PN0301 - Apontamento de Serviços Pneus**. Caso o código do item tenha sido informado deve ser diferente de **branco**, o item com código branco é utilizado no Sistema como débito direto.

O código do depósito no qual será registrada a saída do pneu no estoque como sugestão é

apresentado o código do depósito registrado no **PN0111 - Pneus** na aba de histórico de vida do pneu.