

Manufatura - Linha Datasul - MPN - Reforma de pneu

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:40 min**

Dúvida

Como reformar um pneu?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Pneus (MPN) - Versão 12

Solução

O Envio para reforma com atualização de vida é definido pelos seguintes critérios:

- O serviço deve ter a definição do parâmetro **Atualiza vida pneu** no **PN0108 - Serviços em Pneus**
- O pneu não deve ter sido **recusado** na reforma no programa **PN0301 - Apontamento Movimentos Pneus**, pasta **Reforma**
- A **data de entrega** do movimento deve ser informada no **PN0301**
- A **situação do pneu** após o movimento, definida no movimento - **PN0301**, deve ser **Ativo**
- O **número do documento** do apontamento que gerou a **vida** anterior não deve ser o mesmo que esta gerando a **vida** atual - esta é uma tratativa interna.

O processo de reforma de um pneu contém um cadastro flexível de serviços, onde é permitido em uma mesma ficha retirar o pneu de um equipamento, colocar em outro equipamento e ao mesmo tempo reformar o pneu. Esta visão é utilizada por clientes que não desejam ter os movimentos de pneus detalhados.

Caso se deseje criar um procedimento interno, sugere-se criar três serviços, onde se deve definir primeiro a retirada do pneu do equipamento, a reforma e posteriormente a colocação.

A retirada do pneu não é obrigatória, pois o procedimento que o Sistema faz ao criar uma ficha de apontamento para reforma do pneu é a seguinte: retira o pneu do equipamento, o usuário informa os dados necessários, e logo após o pneu é colocado novamente no equipamento, ou se for preferência do usuário, pode-se fazer também uma transferência do pneu para outro equipamento. Este processos são identificados no movimento do pneu no **PN0301** na informação das pastas de **Origem** e **Destino**.

Nos casos de transferências de pneus pelo **PN0304 - Transferência de Pneus - envio**, deve-se atentar para o recebimento do pneu pelo **PN0304R - Transferência de Pneus - recebimento** para colocação do pneu no equipamento.