

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRI - RI0105 - habilitar campo Conta Imobilizado Andamento Pendente

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:20 min**

Dúvida


Como habilitar campo **Conta Imobilizado Andamento Pendente** no **RI0105**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recuperação de Impostos (MRI) - Versão 12

Solução

O campo **Conta Imobilizado Andamento Pendente**, no programa **RI0105 - Grupos X Estabelecimento**, fica habilitado apenas quando no **RI0112 - Gerais**, o parâmetro **Controla Crédito Pelo Pai (Bem Principal)** estiver marcado.



06.9.5520 - RI0112 - 2.00.00.017 - Gerais

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 001 ☒ Principal

Número Max Páginas: 500
Ult. Num. Ordem Ficha: 603
Termo Abertura Diário: 1
Termo Encer Diário: 2
Pag Inicial Diário: 0
Pag Final Diário: 0
Próxima Pag Diário: 0

☐ Utiliza Correção Moeda Alternativa

☐ Reinicializa Pagina Mensal
☐ Reinicializa Página Após Encerramento

Integração Produção/Manutenção Industrial

☒ Controla Crédito Pelo Pai (Bem Principal)

☐ Atualiza Data de Início de Crédito
☐ Gera Bem no Ativo/Patrimônio para ordens reportadas

☒ Integra com o EMS ☐ SPED ☐ Gerar Bem Patrim SPED

RI Integrado com

☒ Faturamento ☒ Produção
☒ Recebimento ☐ Manutenção Ind.
☒ Obrigações Fiscais ☐ Estoque
☐ Financeiro

Integração MRI

☒ Integra Valor ICMS Majorado FCP
☐ Integra Valor ICMS Antecipado

Financeiro

☒ Ativo EMS 5 ☐ Patrimônio EMS 2
☐ Unidade Negócio
Un. Negócio Padrão

Página inicial do diário

Importante

Para habilitar este parâmetro no **RI0112**, o estabelecimento deve possuir **Integração** com os módulos de **Produção** ou **Manutenção Industrial**.

Saiba mais

Para mais informações sobre quando utilizar essa parametrização consultar os artigos: Cross Segmentos - Linha Datasul - MRI - Processo de imobilização de bens por Ordens de Produção ou Manutenção Industrial e Cross Segmentos - Linha Datasul - MRI - Contabilização Imobilizado em Andamento