

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Cap Centro de Trabalho - finalidade do campo

 Tempo aproximado para leitura: 00:01:20 min

Dúvida

Qual é a finalidade do campo **Cap Centro de Trabalho** existente no programa **SF0104 - Manutenção Centro de Trabalho**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - Versão 12

Solução

O campo exibe a **Capacidade do Centro de Trabalho**, fornecida automaticamente pelo Sistema, quando definido o grupo de máquina para o centro de trabalho. O valor do campo será sugerido conforme o **Grupo de Máquina** no programa **SF0103 - Manutenção Grupo Máquina**, campo **Capacidade Total** dividido pelo **Nro Processadores**. Mas também pode ser alterado manualmente.

Esta informação não interfere nos cálculos e reportes, pois não é utilizada para cálculo de horas de produção ou horas de paradas, por exemplo. Este campo é utilizado para gerar a informação dos **Indicadores de Fábrica** no programa **SF0629 - Gerencial Chão de Fábrica**, atualizando o campo **Capacidade Ctrab**, quando o campo **Cap Centro Trabalho** no **SF0104** estiver informado e o campo **Unidade Capacidade** do **SF0103** também.

A definição da capacidade é realizada no grupo de máquina, **SF0103**, conforme campos abaixo:

Capacidade Total: somatório da capacidade dos centros de trabalho que possuem o grupo de máquina. Caso não tenha nenhuma centro de trabalho vinculado, o campo estará habilitado para preenchimento.

Unidade Capacidade: selecionar a unidade de capacidade utilizada para mensurar a produção e definir a capacidade do grupo de máquina onde são executadas as operações dos itens fabricados.

Nro Processadores: é o somatório dos centros de trabalho do grupo de máquina.

Importante

Na atualização de dados para o **APS - Planejamento Avançado da Produção**, esta informação da capacidade será apresentada no campo **Cap Centro de Trabalho** do programa **DB0124 - Manutenção Centro de Trabalho**, pasta **Sequenciamento** apenas em caráter documental, ou seja, este campo não é utilizado pelo **APS** nos cálculos.