

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCM - Monitor de Avaliação de Crédito

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Como ativar o monitor de avaliação de crédito?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Avaliação de Crédito (MCM) – Todas as versões

Solução

Para ativar o monitor de avaliação de crédito acesse o programa **CD7070 - Função Liberação Especial**, informe no campo **chave** a função **Monitor-aval-credito** e assinale a opção **ativa**.

Ao efetuar a avaliação de crédito no pedido, embarque ou na reavaliação de crédito pelo programa **CM0202 - Reavaliação Automática Crédito** é gerado o arquivo **MNT_AVAL.TXT** no diretório temporário da máquina ou do servidor.

O arquivo do **Monitor de Avaliação de Crédito** registra todas as informações encontradas durante a avaliação, como: títulos em aberto, notas fiscais não atualizadas no **Contas a Receber**, parametrização do cliente do módulo de **Avaliação de Crédito** e demais informações utilizadas na avaliação. Desta forma, é possível consultar as informações de reprovação ou aprovação de crédito dos pedidos do cliente.

Procedimentos para avaliar inconsistências na análise de crédito:

1. Ativar a função **Monitor-aval-credito** como descrito acima e realizar a reavaliação do pedido com o **clientlog** e o **extrato de versão** ativos;
2. Realizar a reavaliação do pedido de venda pelo programa **CM0202**;
4. Gerar listagem pedido pelo programa **spp\ftp\spft800.r**;
5. Avaliar as informações das telas do programa **CM0201 - Avaliação Crédito**, botão **Consulta de crédito do cliente**;
6. Avaliar as informações das telas do programa **CM0102 - Informações Crédito Cliente**;
7. Avaliar as informações das telas do programa **CM0101 - Parâmetros Avaliação Crédito**

Importante

Caso já exista o arquivo **MNT_AVAL.TXT** no diretório temporário elimine-o antes de efetuar uma nova reavaliação para que o arquivo não contenha muitas informações de outros pedidos, dificultando a análise.