

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Monitor Gestão à Vista

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:20 min**

Dúvida

Qual é o objetivo do painel **Gestão à Vista - html.supply.monitor**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

O objetivo do painel de **Gestão à Vista** é fornecer informações em tempo real ao usuário, permitindo a personalização dos dados monitorados por meio de filtros individuais, organizados em Visões. É possível definir quantas visões forem necessárias e incluir monitores de diversas áreas e módulos do produto.

O acesso aos monitores é feito pelo programa **html.supply.monitor - Gestão à Vista - Monitoramento**. Esta rotina está disponível no menu **Cadastros Gerais > Consultas**. Não sendo possível acessar determinado monitor diretamente pelo menu do Datasul, por exemplo.

Ao acessar o programa **html.supply.monitor** pela primeira vez, será necessário adicionar uma Visão informando um nome, que será apresentado no menu lateral do programa.



A interface de criação de uma nova visão apresenta um formulário com os seguintes campos e elementos:

- Modo apresentação:** Botão de alternância.
- Pesquisar:** Campo de busca.
- PCP:** Ícone de menu.
- Configurar Visões:** Botão de adição de novas visões.
- Criar nova visão:** Título da seção principal.
- Nome da Visão:** Campo de texto com o exemplo "Estoque".
- Posição:** Campo de texto com o exemplo "0".
- Título abreviado:** Campo de texto com o exemplo "Ex: L01".
- Agrupador:** Campo de texto com o exemplo "Ex: PCP".
- Visões que utilizam um agrupador não possuem ícone próprio:** Texto explicativo.
- Adicionar seguidores:** Botão com ícone de pessoas e uma ícone de informação.
- Alias Appserver:** Campo de texto com uma ícone de informação.
- Escolher Ícone:** Botão com ícone de pasta.
- Botões de ação:** "Cancelar" e "Confirmar".

Após adicionar a **Visão** será possível adicionar os **Monitores**, acionando o botão **+ Monitor**:

Modo apresentação

Pesquisar

PCP

Configurar Visões

Visão PCP

Tela Cheia

Atualizar

+ Monitor



Você ainda não adicionou Monitores à sua Visão

Monitores têm como objetivo apresentar informações em tempo real para o usuário, permitindo a personalização dos dados monitorados através de filtros individuais

Exemplo: Monitoramento de Centro de Trabalho (Máquina)

Para consultar os monitores disponíveis clique em **Adicionar Monitor**.

Modo apresentação

Pesquisar

Estoque

PCP

Configurar Visões

Adicionar Monitor

Voltar


Busque por Título ou objetivo

Selecione o agrupador do novo monitor

APS 3 disponíveis	Chão de Fábrica 8 disponíveis	Custos 3 disponíveis	Estoque 10 disponíveis
Exclusivo 1 disponíveis	Manutenção 10 disponíveis	MRP 1 disponíveis	Produção 3 disponíveis

Serão apresentados os monitores disponíveis, agrupados por módulo, conforme estiverem liberados na **versão e patch** atual do ambiente. É necessário que, através do programa **MEN706AA - Tarefas Importação Menu Datasul**, os **arquivos de menu** abaixo estejam atualizados:

- **men_mcd.d**
- **men_mcp.d**
- **men_sfc.d**
- **men_mce.d**
- **men_mcs.d**
- **men_mpl.d**
- **men_mdb.d**
- **men_mmi.d**



Importante

O **Gestão à Vista** está disponível desde as versões **12.1.2307.0**, **12.1.2301.8**, **12.1.2209.13** e **12.1.2205.18** do produto, e novos monitores podem ser liberados a cada versão.

Saiba mais

Lista dos monitores disponíveis: Monitores Datasul

Informações para configuração de segurança de acesso de usuários: Controle de acesso e segurança dos Monitores

Orientações iniciais para uso da ferramenta:

Pré-requisitos para utilização do Painel de Gestão à Vista

Configurando sua primeira Visão

Adicionando seu primeiro Monitor