

Aprovação de Tabelas de Frete (GFEA064 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - Aprovar uma Tabela de Frete
 - Reprovar uma Tabela de Frete
- 02. TELA APROVAÇÃO DE TABELAS DE FRETE
 - Outras Ações / Ações Relacionadas
 - Principais Campos e Parâmetros
- 04. TABELAS UTILIZADAS
- 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite que usuários definidos como **aprovadores da tabela de fretes** possam efetuar a aprovação ou não das tabelas, cuja situação seja **Em negociação**.

Quando uma nova tabela de frete (normal ou de vínculo) for cadastrada é considerado o parâmetro **Controlar Aprovação da Tabela de Frete (MV_APRTAB)**.

Caso esteja assinalado como **Sim (MV_APRTAB =1)**, ao registrar uma nova tabela de frete esta é gerada com situação **Em Negociação**. Nesse caso, a tabela de frete não pode ser utilizada até que seja aprovada por intermédio dessa função.

Se o parâmetro estiver assinalado como **Não (MV_APRTAB =2)**, o Sistema deixa a critério do usuário enviar a tabela para aprovação ou liberar imediatamente a mesma para utilização.

Com esse parâmetro configurado, o Sistema passa a controlar a situação da tabela de frete normal, por negociação, ou seja, a aprovação na verdade se dá por **Negociação** e não por tabela que compreende várias negociações, e da tabela de vínculo, permitindo a alteração da situação **Em Negociação** para **Liberada** somente pela rotina de Aprovação de Tabela de Frete (GFEA064). Portanto, toda inclusão ou reajuste de negociação, ou de tabela de vínculo passarão a ser geradas com a situação **Em Negociação** e não serão consideradas para o cálculo do frete.

Ao finalizar o cadastro da Negociação de Frete ou da Tabela de Vínculo, o registro para aprovação deve ser enviado. Ao enviar esse registro, o Sistema envia um *e-mail* para os usuários aprovadores, relacionados na rotina **Aprovadores de Frete (GFEA063)**, informando que há uma nova negociação ou tabela de vínculo para aprovação. A partir do momento do envio para aprovação o registro permanece disponível na rotina Aprovação de Tabela de Frete.

A rotina de Aprovação de Tabela de Frete (GFEA064) está estruturado da seguinte forma:

- Uma primeira etapa para aprovar as **negociações** pendentes e uma segunda etapa para aprovar as **tabelas de vínculos** pendentes.
- Na primeira etapa para aprovação da negociação é apresentada uma tela de **Parâmetros** para filtrar as negociações das tabelas de frete a partir de uma seleção por código de Emitente, número da tabela, número da negociação, data de vigência (os campos de filtro da data vigência se refere somente a data de vigência inicial da tabela de frete) e classificação de frete.
- Se possuir negociações dentro da faixa informada, o Sistema apresentará em tela, lembrando que também será respeitado o filtro da rotina, o qual vem como padrão, apresentar as negociações com a situação **Em Negociação**.
- Para aprovar a negociação, basta selecionar o registro e clicar em **Ações Relacionadas > Aprovar**, da rotina de Aprovação. Ao aprovar a negociação, a situação da mesma será alterada para **Liberada**.
- Para reprovar a negociação, basta selecionar o registro e clicar em **Ações Relacionadas > Reprovar**, na rotina de Aprovação.
- Ao reprovar a negociação, a situação da mesma será mantida como **Em Negociação**, sendo então enviado um *e-mail* para os usuários Aprovadores, informando da reprovação da negociação da tabela de frete. Para reprovar a negociação é obrigatório informar o motivo de reprovação.
- A segunda etapa para aprovação da tabela de vínculo funciona da mesma forma que a aprovação da Negociação. A rotina para aprovar as tabelas de vínculo está disponível no item **Aprov Tabela Vínculo** do **Ações Relacionadas** da rotina de Aprovação de Negociação de Tabela de Frete.
- Esta rotina apresentará as tabelas de vínculo de acordo com os parâmetros de seleção da rotina de Aprovação de Negociação de Tabela de Frete.
- O tratamento funciona da mesma forma, ou seja, quando aprovada a tabela de vínculo a situação é alterada para **Liberada**. Quando é reprova, a situação permanece como **Em Negociação**, sendo então enviado um *e-mail* aos usuários Aprovadores, informando sobre a reprovação.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Aprovar uma Tabela de Frete

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Movimentação > Tabelas de Frete > Aprovação de Tabelas de Frete**.
2. Na tela **Aprovação de Tabelas de Frete**, selecione a tabela que será aprovada.
3. Clique em **Ações Relacionadas > Aprovar**.

Reprovar uma Tabela de Frete

1. Na tela **Aprovação de Tabelas de Frete**, selecione a tabela que será reprovida.
2. Clique em **Ações Relacionadas > Reprovar**.
3. Na tela **Reprovação Tabela de Frete**, informe o motivo da reprovação da tabela de frete.
4. Clique em **OK**.

02. TELA APROVAÇÃO DE TABELAS DE FRETE

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Visualizar	Permite visualizar os detalhes da tabela de frete selecionada.
Aprovar	Permite aprovar a tabela de frete selecionada.
Reprovar	Permite acessar a tela Reprovação Tabela de Frete , na qual é possível reprovar a tabela de frete selecionada, justificando a reprovação.
Parâmetros	Permite definir os parâmetros de seleção para apresentação das tabelas de frete.
Filtro	Permite definir o filtro a ser considerado para a apresentação das tabelas de frete.
Consultar Comparativos	Permite visualizar todas as cotações da negociação selecionada.

Principais Campos e Parâmetros

Aba	Descrição
Visualizar - Principal	Permite visualizar as informações gerais da tabela de frete. Informações adicionais podem ser obtidas na rotina Tabelas de Frete (GFEA061 - SIGAGFE) .
Visualizar - Impostos	Permite visualizar as informações relacionadas aos impostos.
Visualizar - Outros	Permite visualizar outras informações complementares da tabela selecionada.
Visualizar - Componente de Frete	Permite visualizar todos os componentes relacionados com a tabela de frete.
Visualizar - Rotas	Permite visualizar todas as rotas relacionadas com a tabela de frete.
Visualizar - Faixa/Tipo de Veículo	Permite visualizar todas as faixas/tipos de veículos relacionados com a tabela de frete.
Visualizar - Faixa de Entrega	Permite visualizar todas as faixas de entrega relacionadas com a tabela de frete.
Filtro - Em Negociação	Permite filtrar as tabelas a serem apresentadas. Quando assinalado, determina que as tabelas de frete cuja situação seja Em Negociação sejam consideradas para visualização na aprovação de tabelas de frete.
Filtro - Aprovada	Permite filtrar as tabelas a serem apresentadas, sendo que são apresentadas as informações relacionadas aos impostos.

04. TABELAS UTILIZADAS

- GUX - Usuários Aprovadores Tabela de Frete
- GVA - Tabela de Frete
- GV9 - Negociação da Tabela de Frete
- GU3 - Emitente

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Aprovadores da Tabela \(GFEA063 - SIGAGFE\)](#)
- [Tabelas de Frete \(GFEA061 - SIGAGFE\)](#)

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [menu_do_produto](#)
[atualizacoes](#) [movimentacao](#) [tabelas_de_frete](#)
[aprovacao_de_tabelas_de_frete](#) [gfea064](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)