

Controle de Pátio (GFEA519 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

- Painel - Opções
- Painel - Movimentações
- Painel - Ponto de Controle
- Legenda de Movimentação
- Legenda de Ponto de Controle (Avaliação)
- Legenda de Ponto de Controle

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

- Registrar as Movimentações

03. TELA CONTROLE DE PÁTIO - MOVIMENTAÇÕES

- Outras Ações / Ações Relacionadas

04. TELA CONTROLE DE PÁTIO - PONTO DE CONTROLE

- Outras Ações / Ações Relacionadas

05. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite o monitoramento e o controle geral do pátio, podendo interferir em todas as movimentações de todos os pontos de controle.

A tela **Controle de Pátio** é dividida nos seguintes painéis:

Painel - Opções

Localizado à esquerda da tela, apresenta as funções que permitem iniciar uma movimentação (de veículos), aplicar filtros nas situações das movimentações a serem apresentadas ou consultar as movimentações por placa de um veículo.

Nesse painel também é possível efetuar as seguintes ações:

- Entrada Veículo;
- Filtrar as Movimentações;
- Consultar Movimentação pela Placa do Veículo.

Painel - Movimentações

Localizado na parte superior direita da tela Controle de Pátio, esse painel apresenta todas as movimentações, de todos os pontos de controle filtradas, de acordo com as situações selecionadas no painel **Opções**.

No painel Movimentações é possível efetuar as seguintes ações:

- Efetuar a inclusão de uma nova movimentação.
- Efetuar a alteração de informações básicas da movimentação, como unitizadores, por exemplo.
- Visualiza as informações da movimentação.
- Cancelar a movimentação.
- Reabrir uma movimentação cancelada.
- Visualizar um resumo do registro das informações da movimentação.

Painel - Ponto de Controle

Localizado na parte inferior direita da tela Controle de Pátio, esse painel apresenta todos os pontos de controle da movimentação selecionada na tabela de Movimentações.

No painel Ponto de Controle é possível efetuar as seguintes ações:

- Efetuar a alteração das informações de atendimento do ponto de controle.
- Visualizar as informações de atendimento registradas até o momento (inclusive as registradas pela rotina **Operar Pto Controle**).
- Retornar ao ponto de controle anterior: é possível, caso o atendimento não tenha sido iniciado neste ponto.
- Consultar as instruções cadastradas para o ponto de controle.
- Abrir ocorrência para um ponto de controle que esteja reprovado, caso a configuração da operação permita.
- Avaliar Reprovação quando o ponto de controle está reprovado e a configuração da operação está com a Ação de Reprovação

Controle de Pátio, esta opção estará disponível.

g. Imprimir o *check list* do ponto de controle para esta movimentação.

Legenda de Movimentação

-  **Aberto:** quando não foi registrada nenhuma informação de ponto de controle.
-  **Movimentado:** quando informada data de entrada em um ponto de controle.
-  **Em Fila:** quando informada data de entrada no endereço já ocupado por outra movimentação.
-  **Endereçado:** quando informada data de entrada no endereço.
-  **Cancelado:** quando por algum motivo a movimentação foi reprovada em um ponto de controle impeditivo com uma ocorrência reprovada, ou, quando cancelada pelo usuário. possível informar o transportador, cidade origem e destino, o tipo de veículo e a previsão de entrega.
-  **Concluído:** quando foi finalizado todo o processo de movimentação.

Legenda de Ponto de Controle (Avaliação)

-  Não Avaliado
-  Aprovado
-  Reprovado

Legenda de Ponto de Controle

-  Finalizado
-  Ponto de Controle Corrente
-  Normal
-  Aguardando Ocorrência

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Registrar as Movimentações

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Movimentação > Pátios e Portarias > Controle Pátio**.
2. Na tela **Controle de Pátio**, painel **Movimentações**, clique em **Incluir**.
3. Na tela **Movimentação - Incluir**, informe os campos necessários.
4. Clique na aba **Agendamento**.
5. Informe os agendamentos relacionados à movimentação.
6. Clique na aba **Veículos**.
7. Informe os veículos relacionados à movimentação.
8. Clique na aba **Motoristas**.
9. Informe os motoristas relacionados à movimentação.
10. Clique na aba **Visitantes**.
11. Informe os visitantes relacionados à movimentação.
12. Clique na aba **Unitizadores**.
13. Informe os unitizadores relacionados à movimentação.
14. Clique em **Confirmar**.

03. TELA CONTROLE DE PÁTIO - MOVIMENTAÇÕES

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Opções > Entrada Veículo	Permite acessar a tela Acesso Veículos , para iniciar uma movimentação de veículo.  Importante! A inclusão de movimentação também pode ser efetuada por intermédio do botão Incluir, no painel de Movimentações.

Ação	Descrição
Opções > Consultar Placa	Permite efetuar uma consulta rápida para filtrar as movimentações do Pátio pela placa de um veículo. Importante! - Ao clicar em Consultar, as informações serão filtradas pela placa do veículo. - Para remover o filtro definido, clique em Limpar.
Movimentações > Incluir	Permite acessar a tela Movimentação > Incluir, para iniciar uma movimentação de veículo. Importante! A inclusão de movimentação também pode ser realizada por intermédio do botão Entrada Veículo, disponível em Opções.
Movimentações > Alterar	Permite acessar a tela Movimentações - Alterar , para alterar as informações básicas da movimentação, como unitizadores, por exemplo.
Movimentações > Outras Ações > Visualizar	Permite acessar a tela Movimentações - Visualizar , para efetuar uma consulta as informações do registro selecionado.
Movimentações > Outras Ações > Excluir	Permite excluir a movimentação selecionada na tela Controle de Pátio - Movimentações .
Movimentações > Outras Ações > Cancelar	Permite registrar o motivo do cancelamento. Importante! - Ao preencher e confirmar é cancelada a movimentação selecionada. Caso o motivo de cancelamento não seja preenchido, é apresentada uma mensagem e a movimentação não é cancelada. - As movimentações concluídas não podem ser canceladas. Ao selecionar a opção para movimentações nesta situação, é apresentada uma mensagem informando que não é possível realizar o cancelamento.
Movimentações > Outras Ações > Reabrir	Permite reabrir uma movimentação que anteriormente foi cancelada.
Movimentações > Outras Ações > Resumo Movimentação	Permite visualizar um resumo dos registros das informações da movimentação selecionada.

04. TELA CONTROLE DE PÁTIO - PONTO DE CONTROLE

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Alterar	Permite registrar as informações de atendimento do ponto de controle.
Visualizar	Permite visualizar as informações de atendimento registradas até o momento (inclusive as registradas pela rotina Operar Pto Controle).
Outras Ações > Instruções	Permite visualizar as instruções cadastradas para o ponto de controle.
Outras Ações > Ocorrência	Permite abrir uma ocorrência para um ponto de controle que esteja reprovado, caso a configuração da operação permita.
Outras Ações > Avaliar Reprovação	Permite avaliar a reprovação quando o ponto de controle está reprovado e a configuração da operação está com a Ação de Reprovação Controle de Pátio , esta opção estará disponível.
Outras Ações > Imprimir Checklist	Permite imprimir o <i>checklist</i> do ponto de controle para a movimentação em questão.
Outras Ações > Retornar PC Anterior	Permite retornar ao ponto anterior, caso o atendimento não tenha sido iniciado neste ponto.

Ação	Descrição
Outras Ações > Resumo do Ponto de Controle	Permite visualizar um resumo dos registros das informações do ponto de controle selecionado.

05. TABELAS UTILIZADAS

- GX3 - Movimentação
- GX4 - Movimentação X Ponto de Controle
- GX5 - Movimentação X Ponto de Controle X Perguntas
- GX6 - Movimentação X Veículo
- GX7 - Movimentação X Visitante
- GX8 - Movimentação X Motorista
- GXA - Movimentação X Ponto de Controle X Docto. Carga
- GXB - Movimentação X Ponto de Controle X Chamado
- GU3 - Emitente
- GU8 - Veículo
- GUU - Motorista/Ajudante

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [menu_do_produto](#)
[atualizacoes](#) [movimentacao](#) [patios_e_portarias](#)
[controle_de_patio](#) [gfea519](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#) [Termos
de uso](#)