

Conversões de Unidades de Medida (GFEA080 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - [Cadastrar um Registro](#)
 - [Alterar as Informações do Registro Cadastrado](#)
 - [Copiar um Registro Cadastrado](#)
 - [Excluir um Registro Cadastrado](#)
- 03. TELA CONFIGURAÇÃO DE CONVERSÕES ENTRE UNIDADES DE MEDIDA
 - [Outras Ações / Ações Relacionadas](#)
- 04. TELA CONVERSÕES ENTRE UNIDADES DE MEDIDA - INCLUIR
 - [Principais Campos e Parâmetros](#)
- 05. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite cadastrar a conversão entre as unidades de medida, para que o cálculo do frete seja realizado corretamente.

Esse cadastro é necessário para expressar os valores em unidade de medida na tabela de frete, diferente da unidade padrão (KG para peso, R\$ para valor, KM para distância, M³ para volume).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastrar um Registro

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Cadastros > Tabelas de Frete > Conversões Unid. Med.**
2. Na tela **Configuração de Conversões Entre Unidades de Medida**, clique em **Incluir**.
3. Na tela **Conversões Entre Unidades de Medida - Incluir**, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
4. Clique em **Confirmar**.

Alterar as Informações do Registro Cadastrado

1. Na tela **Configuração de Conversões Entre Unidades de Medida**, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
2. Clique em **Alterar**.
3. Na tela **Conversões Entre Unidades de Medida - Alterar**, efetue a alteração necessária.
4. Clique em **Confirmar**.

Copiar um Registro Cadastrado

1. Na tela **Configuração de Conversões Entre Unidades de Medida**, selecione o registro cujas informações servirão de referência para a criação de um novo registro.
2. Clique em **Outras Ações > Copiar**.
3. Na tela **Conversões Entre Unidades de Medida - Copiar**, atualize os campos para o novo registro.
4. Clique em **Confirmar**.

Excluir um Registro Cadastrado

1. Na tela **Configuração de Conversões Entre Unidades de Medida**, selecione o registro cujas informações serão eliminadas.
2. Clique em **Outras Ações > Excluir**.
3. Em seguida será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão.
4. Clique em **Confirmar**.

03. TELA CONFIGURAÇÃO DE CONVERSÕES ENTRE UNIDADES DE MEDIDA

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Incluir	Permite acessar a tela Conversões Entre Unidades de Medida - Incluir , para cadastrar um novo registro.
Alterar	Permite acessar a tela Conversões Entre Unidades de Medida - Alterar , para efetuar uma alteração no registro selecionado.
Visualizar	Permite acessar a tela Conversões Entre Unidades de Medida - Visualizar , para efetuar uma consulta aos dados do registro selecionado.
Outras Ações > Pesquisar	Permite pesquisar as informações sobre os componentes de frete, utilizando filtros específicos para a sua ordenação.
Outras Ações > Excluir	Permite excluir o registro selecionado na tela Configuração de Conversões Entre Unidades de Medida . Importante! Esta operação não poderá ser desfeita após ser confirmada.
Outras Ações > Copiar	Permite acessar a tela Conversões Entre Unidades de Medida - Copiar , para gerar um novo registro à partir de um registro já existente no sistema.

04. TELA CONVERSÕES ENTRE UNIDADES DE MEDIDA - INCLUIR

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Unid. De	Código atual da unidade de medida, o qual representa o valor que será convertido.
Unid. Para	Código da unidade de medida para o qual o valor deverá ser convertido.
Qtde. De	Quantidade de referência expressa na unidade de medida origem (campo Unid. De), para conversão.
Qtde. Para	Quantidade de referência após a conversão de unidades, expressa na unidade de medida de destino (campo Unid. Para).

05. TABELAS UTILIZADAS

- GUV - Conversão de Unidades de Medida

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [menu_do_produto](#)
[atualizacoes](#) [conversoes_de_unidades_de_medida](#) [gfea080](#)
[versao_12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso