

Páginas / ...

/ Pontos de Entrada - TOTVS Logística Frete Embarcador - P12

GFE05013 – Possibilita Impedir a Liberação do Romaneio

 Tempo aproximado para leitura: 1 minuto

GFE05013 – Possibilita Impedir a Liberação do Romaneio

Características do Requisito

Linha de Produto:	Protheus
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFE05013

Descrição:	Possibilita a execução de procedimentos na liberação do romaneio impedindo ou não a sua liberação.										
Localização:	Antes de realizar a liberação do romaneio.										
Programa Fonte:	GFEA050 - Romaneio de Carga										
Parâmetros:	Nenhum										
Retorno:	<table><tr><th>Nome</th><th>Tipo</th><th>Descrição</th><th>Obrigatório</th></tr><tr><td>aRetPE</td><td>Array</td><td>aRetPE[1] (Lógico) Verdadeiro ou falso (.T. ou .F.) conforme resultado da validação aRetPE[2] (Caracter) Mensagem de erro, caso o resultado da validação seja falso</td><td>Sim</td></tr></table>			Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório	aRetPE	Array	aRetPE[1] (Lógico) Verdadeiro ou falso (.T. ou .F.) conforme resultado da validação aRetPE[2] (Caracter) Mensagem de erro, caso o resultado da validação seja falso	Sim
Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório								
aRetPE	Array	aRetPE[1] (Lógico) Verdadeiro ou falso (.T. ou .F.) conforme resultado da validação aRetPE[2] (Caracter) Mensagem de erro, caso o resultado da validação seja falso	Sim								

Exemplo: GFE05013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

```
#INCLUDE "PROTHEUS.CH"

User Function GFE05013()
    Local lRet      := .T.
    Local cMsgErro := ''

    cMsgErro := "Romaneio não pode ser liberado."
    lRet      := .F.

    Return { lRet, cMsgErro }
```

 Macro desconhecida: 'rate'

protheus sigagfe gfea050 romaneio

base_de_conhecimento mp_gfe_manut gfea0503

ponto_de_entrada_gfea0503



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)