

Páginas / ...

/ Pontos de Entrada - TOTVS Logística Frete Embarcador - P12

GFEA5237 - Possibilidade de alterar o peso nos programas Operar Pto Controle e Controle de Pátio

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

GFEA5237 - Possibilidade de alterar o peso nos programas Operar Pto Controle e Controle de Pátio

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada

Descrição:	Permite a inclusão do peso antes da execução da opção "Pesagem" no programa Operar Pto Controle e na ação de alteração do programa Controle de Pátio			
Localização:	Na ação MNU1_Click, ao acionar a ação do menu 'Pesagem' do Programa Operar Pto Controle e na alteração do Programa Controle de Pátio no browse Ponto de Controle			
Programa Fonte:	GFEA523 / GFEA519B			
Retorno:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	nRetPeso	Ao entrar no menu click na opção "Pesagem" ou no alterar do browse Ponto de Controle do Controle de Pátio. Serão enviadas as seguintes informações: GX4_FILIAL: Filial da GX4 _cMov: Número do Movimento _cPtCt: Código do Ponto de Controle cPlaca: Placa do veículo GX4_QTPESO: Peso	O retorno é gravado no campo GX4_QTPESO	Sim
Observação	Tabelas GX4 estão posicionadas no momento da execução do ponto de entrada.			

Exemplo GFEA5237

```
#INCLUDE 'PROTHEUS.CH'

USER FUNCTION GFEA5237()
    Local cFilial    := ParamIxb[1]
    Local cMov       := ParamIxb[2]
    Local cPtCt      := ParamIxb[3]
    Local cPlaca     := ParamIxb[4]
    Local deQtPeso   := ParamIxb[5]
```

```
Local nPeso      := 0

// Lógica para busca do peso a ser gravado no Ponto de Controle

nPeso := 7500

return nPeso
```

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_tecnico](#) [ponto_de_entrada](#) [logistica](#) [protheus](#)
[sigagfe](#) [mp_gfe_manut](#) [bra](#) [gfea523](#) [gfea5235](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)