

Operação de Ponto de Controle (GFEA523 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Painel - Opções

Painel - Veículos

Painel - Endereçamento

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Registrar as Movimentações

03. TELA PONTO DE CONTROLE - VEÍCULOS

04. TELA DE PONTO DE CONTROLE - ENDEREÇOS

05. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite que os Operadores dos pontos de controle efetuem os respectivos registros.

Nessa rotina, o usuário corrente do sistema somente pode registrar as informações nos pontos de controle nos quais tem permissão (informação registrada no Cadastro de Pontos de Controle), sendo que o mesmo deve estar logado na Filial em que os pontos de controle estão cadastrados.

A movimentação realizada no ponto de controle segue a seguinte ordem de registro de informações:

1. **Entrada:** data e hora em que foi iniciada a movimentação no ponto de controle.
2. **Endereçamento:** registro de endereço, datas de entrada, início carga/descarga, fim carga/descarga.
3. **Doc Carga:** registro de quantidade de documentos de carga no ponto de controle.
4. **Pesagem:** registro de peso do veículo.
5. **Checklist:** registro de respostas para as perguntas cadastradas para o ponto de controle.
6. **Saída:** data e hora que a movimentação saiu no ponto de controle.

Desses itens, somente a Entrada e a Saída são obrigatórios, pois os demais dependem de configuração do ponto de controle.

A tela inicial é dividida em dois, quando o ponto de controle não pode iniciar uma movimentação e não possui endereçamento, ou três painéis, quando o ponto de controle pode iniciar a movimentação e possui endereçamento:

Painel - Opções

Localizado à esquerda da tela, tem a função de definir qual ponto de controle está sendo operado. Caso o usuário tenha permissão em mais de um ponto, pode realizar a troca utilizando a listagem de pontos de controle, que é acessada ao clicar em **Trocar**.

Caso o ponto de controle possa iniciar uma movimentação, o que define isso no processo de Pátios e Portarias é que este ponto seja o primeiro no fluxo de uma configuração de operação, a opção **Entrada Veículo** estará disponível. Ao clicar neste botão será aberta a rotina **Acesso Veículos**, para realizar o registro de uma nova movimentação.

Por padrão, a lista de veículos mostrará somente os veículos que estiverem neste ponto de controle.

É possível filtrar a lista das seguintes opções:

1. **Previstos:** mostra os veículos que estão em pontos anteriores ao corrente, que ainda não tiveram seu atendimento finalizado.
2. **Sem entrada registrada:** mostra os veículos que já estão no ponto corrente, porém ainda não foi informada a data de entrada.
3. **Em andamento:** mostra os veículos que já tiveram a data de entrada registrada e estão em atendimento.

Painel - Veículos

Localizado na parte superior direita, tem a função de apresentar todos os veículos, conforme os filtros aplicados na seção Opções.

O registro das informações é realizado pela opção localizada na parte inferior direita da lista, **Registrar Informações**.

A rotina permitirá ou não registrar as informações, conforme configuração de operação e ponto de controle.

Painel - Endereçamento

Localizado na parte inferior direita, essa seção somente estará disponível caso seja possível realizar endereçamento no ponto de controle corrente, conforme configuração no Cadastro de Pontos de Controle.

Quando é informado o endereço para o veículo na seção anterior, o mesmo é apresentado nesta lista, para que sejam registradas as informações referentes ao atendimento do endereço.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Registrar as Movimentações

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Movimentação > Pátios e Portarias > Operar Pto Control**.
2. Na **Etapa 1 de 5** deve ser informada a placa do veículo, o CPF do motorista que está acessando a empresa e, se houver, um número de agendamento.
3. Na **Etapa 2 de 5** devem ser associados os veículos desta movimentação. O sistema sugere a placa informada na **Etapa 1**. Se na rotina Parâmetros do GFE, o parâmetro **Permite Incluir Veículos na Portaria** estiver marcado como **Sim**, será possível cadastrar novos veículos nesta etapa. Caso contrário, somente serão aceitos veículos que já tenham cadastro no sistema. Nessa etapa é possível ter acesso ao cadastro completo do veículo.
4. Na **Etapa 3 de 5** devem ser associados os motoristas desta movimentação. O sistema sugere o CPF informado na **Etapa 1**. Se nos parâmetros do GFE, o parâmetro **Permite Incluir Motoristas na Portaria** estiver marcado como **Sim** será possível cadastrar novos motoristas nesta etapa. Caso contrário, somente serão aceitos motoristas que já tenham cadastro no sistema. Nessa etapa é possível ter acesso ao cadastro completo do motorista.
5. Na **Etapa 4 de 5** podem ser marcados os agendamentos referentes a movimentação. Caso tenha sido informado um número na **Etapa 1**, o mesmo estará marcado. Nesta etapa só é obrigatório marcar agendamentos caso a configuração de operação que venha a ser utilizada exija.
6. Na **Etapa 5 de 5** devem ser informadas as informações adicionais para iniciar a movimentação: a configuração de operação e o transportador. Caso haja um agendamento marcado, estas informações serão preenchidas automaticamente. Nesta etapa também é apresentado um resumo das informações preenchidas até o momento.
7. Confirme as informações preenchidas até o momento e avance para a próxima etapa.
8. Na **Etapa Final** será apresentada uma mensagem informando para qual ponto de controle a movimentação deve seguir. Caso queira cadastrar o acesso de um novo veículo, utilize o botão **Nova Entrada**, caso contrário clique em **Fechar**.

03. TELA PONTO DE CONTROLE - VEÍCULOS

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Consultar Placa	Permite filtrar as movimentações pela placa de um veículo. ❗ Importante! • Ao clicar em Consultar, as informações do <i>browser</i> Veículos serão filtradas pela placa do veículo. • Para remover o filtro, clique em Limpar.
Entrada	Permite registrar a data e a hora de entrada do veículo no ponto de controle.
Endereçar	Permite, caso disponível, enviar o veículo para um endereço de carga.
Checklist	Permite registrar as respostas para as perguntas do ponto de controle.
Doc Carga	Permite registrar quais os documentos de carga relacionados a movimentação naquele ponto de controle.
Qtd. Doc. Carga	Permite registrar a quantidade de documentos de carga. ❗ Importante! Utilizado para realizar a conferência cega, comparando com a quantidade de registros de documentos de carga relacionados.
Tara	Permite informar a tara do veículo.
Pesagem	Permite informar o peso do veículo.
Hodômetro	Permite informar o valor do hodômetro do veículo.

Ação	Descrição
Dados Complementares	Utilizado nas situações onde houver campos personalizados (de usuário) para a tabela GX4 (Pto Controle x Movimentação) , esta opção permanece habilitada para o preenchimento das informações.
Concluir	Permite registrar a data e hora de saída do ponto de controle.
Unitizadores	Permite informar os unitizadores da movimentação. <i>ⓘ</i> Importante! É possível informar somente unitizadores que estejam configurados com as finalidades Pátios e Portarias ou Ambos.
Ocorrência	Permite registrar uma ocorrência. quando o ponto de controle está reprovado e a configuração da operação permitir.
Avaliar Reprovação	Quando o ponto de controle está reprovado e a configuração da operação está com a Ação de Reprovação Decisão Pto Controle , esta opção estará disponível para avaliação.
Retornar	Permite retornar o veículo para o ponto anterior, quando ainda não foi registrada a entrada no ponto de controle.
Resumo Pto Controle	Permite visualizar um resumo das informações registradas e validadas no ponto e controle, desde que o atendimento esteja concluído e o ponto finalizado.
Imprimir Checklist	Permite imprimir o <i>checklist</i> do ponto de controle, de acordo com o veículo.
Ver Agendamentos	Permite visualizar o agendamento, seu número de Romaneio e o peso agendado, desde que haja algum agendamento relacionado com a movimentação.

04. TELA DE PONTO DE CONTROLE - ENDEREÇOS

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Chegada	Permite informar a data e hora de chegada no endereço de carga.
Início Carga / Descarga	Permite informar a data e hora de início de carga ou descarga no endereço. <i>ⓘ</i> Importante! Esta opção está disponível se o ponto de controle estiver configurado para Registrar Atendimento e a data / hora de chegada já foram informadas.
Fim Carga / Descarga	Permite informar a data / hora de início de carga ou descarga no endereço. Importante! Esta opção está disponível se o ponto de controle estiver configurado para Registrar Atendimento e a data / hora de início de carga/descarga já foram informadas.
Liberação	Permite informar a data e a hora de liberação do endereço.
Saída	Permite informar a data e a hora de saída do endereço. <i>ⓘ</i> Importante! Após o preenchimento desta informação, o veículo retorna à listagem superior da tela.
Trocar Endereço	Permite enviar o veículo para outro endereço de carga.

Ação	Descrição
Desfazer Endereçamento	Permite desfazer o preenchimento de todas as informações referentes ao endereçamento. ❗ Importante! Após o preenchimento desta informação, o veículo retorna à listagem superior da tela.

05. TABELAS UTILIZADAS

- GVE - Visitantes
- GVF - Ponto de Controle
- GVP - Uusuários Pátios e Portarias (Usu x Ponto Controle)
- GWV - Agendamentos
- GWW - Agendamento x Docto. Carga
- GWX - Agendamento End. Mercadoria
- GWY - Agendamento Tipo Veículo
- GWZ - Agendamento Visitante
- GX1 - Agendamento Motorista
- GX2 - Agendamento Restrição
- GX3 - Movimentação
- GX4 - Movimentação x Ponto de Controle
- GX5 - Movimento x Ponto de Controle x Pergunta
- GX6 - Movimentação x Veículo
- GX7 - Movimentação x Visitante
- GX8 - Movimentação x Motorista
- GXA - Movimt. x Ponto de Controle x Doc. Carga

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [menu_do_produto](#)
[atualizacoes](#) [movimentacao](#) [patios_e_portarias](#)
[operacao_de_ponto_de_controle](#) [gfea523](#) [versao_12](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)