

Pontos de Controle (GFEA515 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - [Cadastrar um Registro](#)
 - [Alterar as Informações do Registro Cadastrado](#)
 - [Copiar um Registro Cadastrado](#)
 - [Excluir um Registro Cadastrado](#)
- 03. TELA PONTO DE CONTROLE
 - [Outras Ações / Ações Relacionadas](#)
- 04. TELA PONTOS DE CONTROLE - INCLUIR - ABA OUTROS
 - [Objetivo](#)
 - [Principais Campos e Parâmetros](#)
- 05. TELA PONTOS DE CONTROLE - INCLUIR - ABA PERGUNTAS
 - [Objetivo](#)
- 06. TELA PONTOS DE CONTROLE - INCLUIR - ABA USUÁRIOS
 - [Objetivo](#)
- 07. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite cadastrar os pontos de controle da operação a ser executada por determinada pessoa e/ou veículo, sendo o principal cadastro do módulo de Pátios e Portarias, pois é nele que estão os parâmetros de validação mais importantes para o controle do fluxo da movimentação interna.

É no Ponto de Controle que é definido se é possível vincular emitentes na movimentação, se haverá perguntas para o ponto de controle, se haverá validação de peso mínimo e máximo com seus respectivos valores e percentuais de variação, se controla as datas e horas de carga/descarga, se permite controlar uma fila, se permite vincular o Documento de Carga, validando a quantidade, se realiza o controle de chamados e se o ponto de controle é Impeditivo, exigindo assim, que uma movimentação reprovada tenha que ter uma ocorrência aprovada para poder seguir o fluxo.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastrar um Registro

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Cadastros > Pátios e Portarias > Pontos de Controle**.
2. Na tela **Ponto de Controle**, clique em **Incluir**.
3. Na tela **Filial**, selecione a Filial referente ao cadastro do ponto de controle.
4. Na tela **Pontos de Controle - Incluir**, informe os dados necessários para o cadastro na aba **Outros**, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
5. Clique na aba **Perguntas**.
6. Informe as perguntas que serão realizadas no ponto de controle.
7. Clique na aba **Usuários**.
8. Efetue o relacionamento do usuário com a permissão de acesso ao ponto de controle, para que seja possível realizar os registros das movimentações.
9. Clique em **Confirmar**.

Alterar as Informações do Registro Cadastrado

1. Na tela **Ponto de Controle**, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
2. Clique em **Alterar**.
3. Na tela **Pontos de Controle - Alterar**, efetue a alteração necessária.
4. Clique em **Confirmar**.

Copiar um Registro Cadastrado

1. Na tela **Ponto de Controle**, selecione o registro cujas informações servirão de referência para a criação de um novo registro.
2. Clique em **Outras Ações > Copiar**.

3. Na tela **Pontos de Controle - Copiar**, atualize os campos para o novo registro.
4. Clique em **Confirmar**.

Excluir um Registro Cadastrado

1. Na tela **Pontos de Controle**, selecione o registro cujas informações serão eliminadas.
2. Clique em **Outras Ações > Excluir**.
3. Em seguida será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão.
4. Clique em **Confirmar**.

03. TELA PONTO DE CONTROLE

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Incluir	Permite acessar a tela Pontos de Controle - Incluir , para cadastrar um novo registro.
Alterar	Permite acessar a tela Pontos de Controle - Alterar , para efetuar uma alteração no registro selecionado.
Visualizar	Permite acessar a tela Pontos de Controle - Visualizar , para efetuar uma consulta aos dados do registro selecionado.
Outras Ações > Pesquisar	Permite pesquisar as informações sobre os pontos de controle, utilizando filtros específicos para a sua ordenação.
Outras Ações > Excluir	Permite excluir o registro selecionado na tela Pontos de Controle .  Importante! Esta operação não poderá ser desfeita após ser confirmada.
Outras Ações > Copiar	Permite acessar a tela Pontos de Controle - Copiar , para gerar um novo registro à partir de um registro já existente no sistema.

04. TELA PONTOS DE CONTROLE - INCLUIR - ABA OUTROS

Objetivo

Permitir o cadastramento dos principais campos do Cadastro de Ponto de Controle.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Pto. Control	Código utilizado para identificar o ponto de controle.
Descrição	Descrição utilizada para identificar o ponto de controle.
Vincula Emit.	Indica se é obrigatório vincular uma pessoa (motorista/ajudante ou visitante) a movimentação: 1 - Sim; 2 - Não.
Vincula Perg.	Indica se a pergunta poderá ser vinculada ao ponto de controle: 1 - Sim; 2 - Não.
Inf. Ender.	Indica se será possível vincular o endereço de mercadoria neste ponto de controle. 1 - Sim; 2 - Não.
Reg Atend	Indica se será possível registrar o atendimento do endereço vinculado ao ponto de controle: 1 - Sim; 2 - Não.

Campo	Descrição
Sit. Ender.	Indica se a situação da movimentação será alterada para Endereçado : 1 - Sim; 2 - Não.
Sit. em Fila	Indica se a situação da movimentação será alterada para Em Fila : 1 - Sim; 2 - Não.
Val. Qtde. DC	Indica se a quantidade de documentos de carga será validada: 1 - Sim; 2 - Não.
Vincula DC	Indica se o documento de carga deve ser vinculado nesta operação: 1 - Sim; 2 - Não.
Ctrl. Chamado	Indica se o ponto de controle está ou não OK: 1 - Sim; 2 - Não.
Impeditivo	Indica se o ponto de controle irá gerar um impeditivo quando alguns de seus parâmetros não forem atendidos: 1 - Sim; 2 - Não.
Perm. Ocor.	Indica se o ponto de controle poderá ser vinculado a uma ocorrência: 1 - Sim; 2 - Não.
Instruções	Descritivo com as orientações ao usuário que executará o ponto de controle.
Tara	Indica como a tara do veículo deve ser informada: 1 - Não Informar; 2 - Informada; 3 - Veículo ou Tipo de Veículo.
Inf. Peso	Indica como deve ser informado o peso: 1 - Não informar: esse não será habilitado. 2 - Informar Opcionalmente: esse campo permanecerá disponível, porém, o seu preenchimento não será validado. 3 - Informar Obrigatoriamente: o preenchimento desse campo será validado na execução do ponto de controle.
Val. Peso	Tipo de validação a ser aplicada sobre o peso informado para o veículo: 1 - Não validar; 2 - PBT Veículo; 3 - Doc Carga; 4 - PBT e Doc Carga; 5 - Peso agend; 6 - PBT e Peso agend.
Peso Líquido	Indica como o sistema obterá o peso líquido do veículo: 1 - Peso-Tara; 2 - Peso-Tara_Unitizadores.

05. TELA PONTOS DE CONTROLE - INCLUIR - ABA PERGUNTAS

Objetivo

Permitir o relacionamento das perguntas cadastradas com o ponto de controle, sendo possível definir se é ou não impeditiva para o processo.

As impeditivas reprovam o ponto de controle durante a movimentação.

Essas perguntas podem servir como *checklist* para avaliar determinados itens no ponto de controle.

06. TELA PONTOS DE CONTROLE - INCLUIR - ABA USUÁRIOS

Objetivo

Permitir o relacionamento dos usuários com a permissão de acesso ao ponto de controle, para realizar os registros das movimentações.

07. TABELAS UTILIZADAS

- GVF - Ponto de Controle
- GVG - Pergunta
- GVH - Perguntas do Ponto de Controle

documento_de_referencia totvs_logistica_frete_embarcador
frete_embarcador sigagfe gestao_de_frete_embarcador
bra supply_log_gfe_calc_frete atualizacoes cadastros
patios_e_portarias pontos_de_controle gfea515
versao_12



Política de
privacidade

Termos
de uso