

Quebra de Peso (GFEA033 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - [Cadastrar um Registro](#)
 - [Alterar as Informações do Registro Cadastrado](#)
 - [Copiar um Registro Cadastrado](#)
 - [Excluir um Registro Cadastrado](#)
- 03. TELA TABELA DE TOLERÂNCIA DE PESO
 - [Outras Ações / Ações Relacionadas](#)
- 04. TELA TOLERÂNCIA DE PESO - INCLUIR
- 05. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite cadastrar um percentual de quebra **específico**, o qual pode ser informado para Cidades, Regiões ou determinado Remetente.

No transporte de produtos a granel é comum haver perda de mercadoria durante o trajeto entre a empresa embarcadora e o destino.

No destino também é comum o recebedor da carga, por vezes um terminal portuário ou armazém, pesar a carga recebida. A aferição do peso entregue no destino possibilita às empresas embarcadoras verificar a quantidade de mercadoria perdida durante o transporte. Normalmente há uma perda máxima admitida, em função das condições de transporte e das características dos produtos.

Quando excedida essa perda máxima, a empresa embarcadora pode solicitar uma compensação financeira do transportador em forma de desconto indenizatório que reduz o valor a pagar da própria prestação de serviço na qual a perda foi apurada.

 **IMPORTANTE!**
Para informar um percentual de quebra **genérico** deve ser utilizada a rotina **Parâmetros do Módulo (GFEX000)**.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastrar um Registro

1. No Frete Embarcador, acesse **Atualizações > Cadastros > Ocorrências > Quebra Peso**.
2. Na tela **Tabela de Tolerâncias de Peso**, clique em **Incluir**.
3. Na tela **Tolerância de Peso - Incluir**, informe os dados necessários para o cadastro.
4. Clique em **Confirmar**.

Alterar as Informações do Registro Cadastrado

1. Na tela **Tabela de Tolerância de Peso**, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
2. Clique em **Alterar**.
3. Na tela **Tolerância de Peso - Alterar**, efetue a alteração necessária.
4. Clique em **Confirmar**.

Copiar um Registro Cadastrado

1. Na tela **Tabela de Tolerância de Peso**, selecione o registro cujas informações servirão de referência para a criação de um novo registro.
2. Clique em **Outras Ações > Copiar**.
3. Na tela **Tolerância de Peso - Copiar**, atualize os campos para o novo registro.
4. Clique em **Confirmar**.

Excluir um Registro Cadastrado

1. Na tela **Tabela de Tolerância de Peso**, selecione o registro cujas informações serão eliminadas.
2. Clique em **Outras Ações > Excluir**.

3. Em seguida será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão.
4. Clique em **Confirmar**.

03. TELA TABELA DE TOLERÂNCIA DE PESO

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Incluir	Permite acessar a tela Tolerância de Peso - Incluir , para cadastrar um novo registro.
Alterar	Permite acessar a tela Tolerância de Peso - Alterar , para efetuar uma alteração no registro selecionado.
Visualizar	Permite acessar a tela Tolerância de Peso - Visualizar , para efetuar uma consulta aos dados do registro selecionado.
Outras Ações > Pesquisar	Permite pesquisar as informações sobre a tolerância para a quebra de peso no sistema, utilizando filtros específicos para a sua ordenação.
Outras Ações > Excluir	Permite excluir o registro selecionado na tela Tabela de Tolerância de Peso .  Importante! Esta operação não poderá ser desfeita após ser confirmada.
Outras Ações > Copiar	Permite acessar a tela Tolerância de Peso - Copiar , para gerar um novo registro à partir de um registro já existente no sistema.

04. TELA TOLERÂNCIA DE PESO - INCLUIR

Principais Campos e Parâmetros

Grid > Campo	Descrição
Identificação > Cód. Tabela	Código utilizado para identificar a tabela.
Identificação > Tipo Tabela	Tipo utilizado para identificar a tabela, que neste caso será sempre 3 - Quebra Peso .
Identificação > Ida e Volta	Indica se a tabela que está sendo registrada se aplica tanto a origem quando ao destino: 1 - Sim; 2 - Não.
Identificação > Ini. Validade	Data inicial da vigência da tabela.
Identificação > Fim Validade	Data final da vigência da tabela.
Identificação > Prioridade	Indica a prioridade de seleção da tabela.  Importante! No caso de existir duas tabelas que atendem a mesma Origem e Destino, o sistema selecionará de acordo com a prioridade informada, sendo que, quanto maior este valor, maior é a prioridade.
Origem > Cód. Origem	Código da Cidade de origem.
Origem > Reg. Origem	Código da região de origem.
Origem > Remetente	Código do remetente.
Destino > Cód. Dest.	Código da Cidade de destino.
Destino > Reg. Dest.	Código da região de destino.
Destino > Destinatário	Código do destinatário.

Grid > Campo	Descrição
Origem x Destino > Rota Origem / Rota Destino	Indica a rota de origem e de destino, de acordo com as informações selecionadas nas <i>grids</i> Origem e Destino.
Filtros > Tipo Oper.	Código do tipo da operação.
Filtros > Tipo Veículo	Código do tipo de veículo.
Filtros > Cód. Grupo	Código do grupo do Transportador.
Filtros > Transp.	Código do Transportador.
Filtros > Modal	Modalidade de transporte: 1 - Indiferente; 2 - Rodoviário; 3 - Ferroviário; 4 - Aéreo; 5 - Aquaviário; 6 - Dutoviário; 7 - Multimodal.
Filtros > Class. Frete	Código da classificação de frete.
Valores > % Max. Quebra	Valor referente ao percentual máximo de quebra de peso.

05. TABELAS UTILIZADAS

- GWD - Ocorrências
- GUN - Prazos e Distancia .

documento_de_referencia

totvs_logistica_frete_embarcador

frete_embarcador

sigagfe

gestao_de_frete_embarcador

bra

supply_log_gfe_calc_frete

atualizacoes

cadastros

ocorrencias

quebra_de_peso

gfea033

versao_12



Política de
privacidade

Termos
de uso