

Simulação de Frete Completa (GFEX010 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - Efetuar a Simulação de Frete
- 03. TELA SIMULAÇÃO DE FRETES COMPLETA - FRETE EMBARCADOR
 - Outras Ações / Ações Relacionadas
 - Principais Campos e Parâmetros
- 04. TELA SIMULAÇÃO DE FRETES COMPLETA - FRETE EMBARCADOR - ABA AGRUPADORES
 - Visão Geral
 - Principais Campos e Parâmetros
- 05. TELA SIMULAÇÃO DE FRETES COMPLETA - FRETE EMBARCADOR - ABA DOCUMENTOS DE CARGA
 - Visão Geral
 - Principais Campos e Parâmetros
- 06. TELA SIMULAÇÃO DE FRETES COMPLETA - FRETE EMBARCADOR - ABA ITENS DE CARGA
 - Visão Geral
 - Principais Campos e Parâmetros
- 07. TELA SIMULAÇÃO DE FRETES COMPLETA - FRETE EMBARCADOR - ABA TRECHO
 - Visão Geral
 - Principais Campos e Parâmetros
- 08. TELA SIMULAÇÃO DE FRETES COMPLETA - FRETE EMBARCADOR - ABA CÁLCULOS
 - Visão Geral
- 09. TELA SIMULAÇÃO DE FRETES COMPLETA - FRETE EMBARCADOR - ABA OUTRAS INFORMAÇÕES
 - Visão Geral
- 10. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite efetuar a simulação de fretes para possibilitar a melhor escolha possível dentre as opções disponíveis. Esta rotina funciona como base para as demais simulações, porém para uma melhor usabilidade recomendamos o uso da rotina de Simulação Simplificada (GFEX011).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Efetuar a Simulação de Frete

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Movimentação > Cálculo de Frete > Simular Fretes**.
2. Na tela **Simulação de Fretes Completa - Frete Embarcador**, campo **Considera Negociação**, determine se na simulação o sistema deve ou não considerar as tabelas cujas situações sejam igual a **Em Negociação**.
3. Na aba **Agrupadores**, informe os agrupadores de carga, os quais serão considerados na simulação para aglutinar as informações dos documentos de carga informados.
4. Na aba **Documentos de Carga**, informe os documentos de carga, sendo que estes podem ser documentos de carga existentes no sistema, ou definidos na hora (documentos de cargas fictícios) que o sistema irá considerar como parte da simulação.
5. Na aba **Itens de Carga**, informe os itens dos documentos de carga que serão considerados na simulação.
6. Na aba **Trecho**, informe os trechos dos documentos de carga relacionados na aba **Documentos de Carga** e que farão parte da simulação.
7. Clique em **Outras Ações > Simular**.
8. O sistema efetua os cálculos da simulação, alimentando as informações das abas **Cálculos** e **Outras Informações**.

03. TELA SIMULAÇÃO DE FRETES COMPLETA - FRETE EMBARCADOR

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Limpar	Permite apagar todos os dados da simulação de frete.

Ação	Descrição
Simular	Permite excluir o cálculo selecionado no painel.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Considerar Negociação?	Indica se as tabelas cujas situações sejam Em Negociação devem ser consideradas na simulação de frete: 1 - Sim 2 - Não

04. TELA SIMULAÇÃO DE FRETES COMPLETA - FRETE EMBARCADOR - ABA AGRUPADORES

Visão Geral

Nesta aba são informados os agrupadores de carga, os quais serão considerados na simulação para aglutinar as informações dos documentos de carga informados.

Podem ser considerados como agrupadores os números de Romaneios, os números de Ocorrências ou qualquer outra informação que se desejar.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Documento	Identifica o que será considerado como agrupador.  Importante! Caso seja selecionado um agrupador de um Documento que esteja cadastrado no sistema, haverá uma validação para que o número informado esteja cadastrado no sistema.
Agrupador	Identificador único do Romaneio de Carga no sistema, em cada Filial.
Transp / Nome Transp	Identificação da Transportadora ou o proprietário autônomo do Romaneio de Carga.
Tipo Veículo	Código do tipo de veículo.
Class Frete / Desc Class	Identificação da classificação de frete, se houver.
Tipo Oper	Tipo de operação do Romaneio de Carga.
Percurso	Distância (em quilômetros) a percorrer ou percorrida.  Importante! Quando informado, permite ao sistema calcular o frete pela distância informada, caso seja localizada uma tabela de frete por distância.
Cidade Dest	Número da Cidade de destino, quando o Romaneio for realizado por autônomo.
CEP Destino	Código de Endereçamento Postal (CEP) da Cidade de destino, quando o Romaneio for realizado por autônomo.

05. TELA SIMULAÇÃO DE FRETES COMPLETA - FRETE EMBARCADOR - ABA

DOCUMENTOS DE CARGA

Visão Geral

Nesta aba são informados os documentos de carga., sendo que estes podem ser documentos de carga existentes no sistema ou documentos de cargas fictícios que o sistema irá considerar como parte da simulação.

Para cada documento de carga deve ser informado o agrupador de carga ao qual este está relacionado.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Agrupador	Número do Romaneio de Carga ao qual o documento de cargas está vinculado.
Emissor / Nome Emissor	Identificação do emissor do documento de carga.
Série	Este campo não tem validação de série, pois o cadastro pode receber qualquer tipo de documento para realizar cálculo de frete.
Número	Número do documento de carga.
Tipo Docto	Código do tipo do documento de carga.
Remetente / Nome Remetente	Código que identifica o remetente do documento de carga no sistema.
Destinatário / Nome Dest	Identificação do destinatário do documento de cargas no sistema.
Endereço Ent	Endereço de entrega, se houver.
Bairro Ent	Bairro do endereço de entrega, se houver.
Nr Cid Ent / Cidade Ent / UF Entrega	Identificação da Cidade para entrega, quando o endereço de entrega for diferente do endereço do destinatário.
CEP Entrega	Código de Endereçamento Postal (CEP) do endereço de entrega, se houver.
Nr Região	Número da região do endereço de entrega, se houver.
Tipo Frete	Identificação do tipo de frete realizado para a carga: 1 - CIF 2 - CIF Redesp. 3 - FOB 4 - FOB Redesp. 5 - Consignado 6 - Consignado Redesp.
ICMS?	Indica se o documento de carga e, conseqüentemente a mercadoria, sofre incidência de ICMS: 1 - Sim 2 - Não
Uso	Finalidade de utilização da carga: 1 - Industrialização / Venda 2 - Uso / Consumo 3 - Ativo Imobilizado
Nr Carreg	Número de agrupamento, quando houver a consolidação de mais de um documento de carga em um único carregamento, para o cálculo do frete.
Qtde Volumes	Indica a quantidade de volumes que o documento de carga contém. Este campo é somente carregado quando é informado um documento de carga existente na base, carregando o valor salvo no documento de carga. Caso este valor esteja preenchido, essa informação será utilizada para os componentes que calculam sobre a quantidade de volumes,

Campo	Descrição
	caso o valor esteja zerado (utilizado com documento fictício), será somada a quantidade de todos os itens da simulação de frete.

06. TELA SIMULAÇÃO DE FRETES COMPLETA - FRETE EMBARCADOR - ABA ITENS DE CARGA

Visão Geral

Nesta aba são informados os itens dos documentos de carga que serão considerados na simulação.

Para cada item deve ser informado o respectivo documento de carga ao qual este está relacionado, sendo que este documento deve ter sido obrigatoriamente informado na aba **Documentos de Carga**. Caso contrário, o sistema não permitirá seguir para o próximo passo.

Os dados dos itens são importantes, pois são a base dos valores utilizados na realização da simulação.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Tipo Docto	Tipo do documento de cargas do item.
Emissor	Código do emitente emissor do documento de carga do item.
Série	Série do documento de carga do item.
Número Docto	Número do documento de carga do item.
Item	Código ou nomenclatura que identifica o item do documento de carga.
Descrição	Descrição do item do documento de carga.
Clas Frete / Desc Clas	Identificação da classificação de frete.
Quantidade	Quantidade do item.
Valor Total	Valor do item para cálculo de ad valorem, quando houver.
Volume (m3)	Volume total ocupado pelos itens, em metros cúbicos (m3).
Peso Real	Peso total do item da carga.
Peso Cubado	Peso cubado do item da carga.
Tipo Item / Desc Tp Item	Identificação do tipo de item, quando houver tributação específica de ICMS para o frete do item.
Trib PIS/COF	Indica se o frete do item é tributado de PIS: 1 - Sim 2 - Não
Qtd Peso Alt	Campo para informação de pesos ou quantidades alternativas.

07. TELA SIMULAÇÃO DE FRETES COMPLETA - FRETE EMBARCADOR - ABA TRECHO

Visão Geral

Nesta aba são informados os trechos dos documentos de carga relacionados na aba **Documentos de Carga** e que farão parte da simulação.

Para cada trecho deve ser informado o documento de carga que está relacionado ao mesmo..

Nessa pasta também deve ser informada a Transportadora que será considerada na simulação. Se esta não for informada, o sistema considerará todas as Transportadoras que atenderem aos dados informados para a simulação.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Tipo Docto	Tipo do documento de carga.
Emissor	Código do emitente emissor do documento de carga.
Trecho	Sequência do trecho em relação a origem
Série	Série do documento de carga.
Número Docto	Número do documento de carga.
Transp	Código do Transportador do trecho (Transportadora ou autônomo). Importante! De acordo com o código selecionado serão preenchidos os campos Nome Transp, Cidade Dest, Nome Cidade e UF Destino.
Tipo Veículo	Tipo do veículo utilizado no trecho, se houver.
Data Prev Entr	Data prevista para entrega da carga.
Cidade Orig	Cidade de origem do trecho, que será utilizada como Cidade de origem no cálculo de frete. Importante! Se este campo não for informado, o cálculo do frete utilizará os dados do documento/trecho para determinar a origem do trecho.
CEP Origem	Código de Endereçamento Postal (CEP) de origem do trecho, que será utilizado na localização de regiões que atendem por CEP. Importante! Se este campo não for informado, o cálculo do frete utilizará os dados do documento/trecho para determinar o CEP de origem do trecho.
CEP Destino	Código de Endereçamento Postal (CEP) de destino do trecho, que será utilizado na localização de regiões que atendem por CEP. Importante! Se este campo não for informado, o cálculo do frete utilizará os dados do documento/trecho para determinar o CEP de destino do trecho.
Class Frete	Classificação de frete do trecho, que será utilizada na localização de negociações. Importante! Se este campo não for informado, o cálculo do frete utilizará os dados do Romaneio/documento para determinar a classificação de frete.
Tipo Oper	Tipo de operação do trecho, que será utilizado na localização de negociações. Importante! Se este campo não for informado, o cálculo do frete utilizará os dados do Romaneio para determinar o tipo de operação.

08. TELA SIMULAÇÃO DE FRETES COMPLETA - FRETE EMBARCADOR - ABA CÁLCULOS

Visão Geral

Nesta aba pode ser visualizado o resultado da simulação, sendo que estes somente serão apresentados após a realização da simulação de frete (Outras Ações > Simular), caso o sistema encontre os cadastros necessários para realização do cálculo.

As informações apresentadas nesta aba estão divididas em 3 grupos distintos:

- O primeiro apresenta os cálculos gerados e as informações complementares dos mesmos.
- O segundo apresenta as informações da tabela de frete utilizada no cálculo selecionado no primeiro grupo.
- O terceiro apresenta os componentes relacionados à tabela de frete selecionada no segundo grupo.

Importante

No primeiro de grupo de informações, existe uma coluna com o nome Melhor Neg., o objetivo dessa coluna é indicar o melhor resultado entre todos os retornados que atendem aos critérios definidos para a simulação. Esta coluna será preenchida com o valor 1 para a melhor negociação e com o valor 2 para as demais. O valor desta coluna para uma das linhas será alterado para 1 somente para execuções solicitadas via WebService, para as simulações em tela esta coluna terá o valor fixo de 2.

09. TELA SIMULAÇÃO DE FRETES COMPLETA - FRETE EMBARCADOR - ABA OUTRAS INFORMAÇÕES

Visão Geral

Nesta aba são apresentadas as demais informações do resultado da simulação. No momento esta aba encontra-se fora de uso.

10. TABELAS UTILIZADAS

- GUV - Conversão de Unidades de Medida
- GW1 - Documentos de Carga
- GW8 - Itens dos Documentos de Carga
- GWU - Trechos dos Documentos de Carga
- GWN - Romaneio de Carga
- GVA - Tabela de Frete
- GV9 - Negociação da Tabela de Frete
- GUY - Componente da Tabela de Frete
- GUZ - Faixa de Entrega da Tabela de Frete
- GV8 - Rota da Tabela de Frete
- GV7 - Faixa/Tipo Veiculo da Tabela de Frete
- GV6 - Tarifa da Tabela de Frete
- GV1 - Componente da Tarifa da Tabela
- GUC - Componente da Tarifa X Emitente
- GVB - Componentes da Tabela de Vínculo
- GWF - Cálculo de Frete
- GWG - Tabelas do Cálculo de Frete
- GWH - Documentos do Cálculo de Frete
- GWI - Componentes do Cálculo de Frete
- 12 - Unidades de Federação
- GU3 - Emitentes de Transporte
- GV5 - Tipos de Documentos de Carga
- GUB - Classificações de Frete
- GU7 - Cidades
- GV4 - Tipo de Operação
- GV3 - Tipo de Veículo
- GU9 - Região
- GU3 - Emitente
- SYA - País
- SAH - Unidade de Medida
- GWA - Movimentos Contábeis

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [menu_do_produto](#)
[atualizacoes](#) [movimentacao](#) [calculo_de_frete](#)
[simulacao_de_frete_completa](#) [gfex010](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)