

Simulação de Fretes Simplificada (GFEX011 - SIGAGFE)

Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - Efetuar a Simulação de Frete
- 03. TELA SIMULAÇÃO DE FRETES SIMPLIFICADA
 - Principais Campos e Parâmetros
- 04. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite efetuar a simulação de fretes de forma simplificada para possibilitar a melhor seleção possível dentre as opções simuladas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Efetuar a Simulação de Frete

- No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Movimentação > Cálculo de Frete > Simul. Simplificada**.
- Na tela **Simulação de Fretes Simplificada**, determine os valores que deverão ser considerados na simulação.
- Clique em **Confirmar**.
- O sistema processará as informações efetuando os cálculos das simulações.
- Na tela **Resumo - Memória de Cálculo** será apresentado um resumo, sendo possível consultar os cálculos e os respectivos detalhes.
- Para retornar à tela anterior, clique em **Fechar**.
- O sistema apresentará em tela os valores das simulações, juntamente com a previsão de entrega, permitindo assim selecionar dentre as opções a que melhor se adapta as necessidades.

03. TELA SIMULAÇÃO DE FRETES SIMPLIFICADA

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Tipo Operação	Tipo de operação para o qual será gerada a simulação de frete.
Classificação de Frete	Classificação de frete para o qual será gerada a simulação de frete.
Tipo de Veículo	Tipo de veículo para o qual será gerada a simulação de frete.
Valor Total Carga	Valor total da carga a ser considerado na simulação de frete.
Peso Total Carga (Kg)	Peso total da carga, em quilogramas, a ser considerado para na simulação de frete.
Volume Total Carga (m3)	Volume total da carga, em metros cúbicos, a ser considerado na simulação de frete.
Percurso (KM)	Distância, em quilômetros, a ser percorrida.
Cód Remetente	Remetente, ponto de partida, a ser considerado na simulação de frete.
Cód Destinatário	Destinatário, ponto de partida, a ser considerado na simulação de frete.
Considera Negociação?	Indica se as tabelas cujas situações sejam Em Negociação devem ser consideradas na simulação de frete: 1 - Sim 2 - Não
Cidade Origem	Número da Cidade de origem a ser considerada na simulação de frete.

Campo	Descrição
Cidade Destino	Número da Cidade de destino a ser considerada na simulação de frete.
Transportador	Identificação da Transportadora ou o proprietário autônomo do Romaneio de Carga.

04. TABELAS UTILIZADAS

- GUU - Conversão de Unidades de Medida
- GW1 - Documentos de Carga
- GW8 - Itens dos Documentos de Carga
- GWU - Trechos dos Documentos de Carga
- GWN - Romaneio de Carga
- GVA - Tabela de Frete
- GV9 - Negociação da Tabela de Frete
- GUY - Componente da Tabela de Frete
- GUZ - Faixa de Entrega da Tabela de Frete
- GV8 - Rota da Tabela de Frete
- GV7 - Faixa/Tipo Veiculo da Tabela de Frete
- GV6 - Tarifa da Tabela de Frete
- GV1 - Componente da Tarifa da Tabela
- GUC - Componente da Tarifa X Emitente
- GVB - Componentes da Tabela de Vínculo
- GWF - Cálculo de Frete
- GWG - Tabelas do Cálculo de Frete
- GWH - Documentos do Cálculo de Frete
- GWI - Componentes do Cálculo de Frete
- 12 - Unidades de Federação
- GU3 - Emitentes de Transporte
- GV5 - Tipos de Documentos de Carga
- GUB - Classificações de Frete
- GU7 - Cidades
- GV4 - Tipo de Operação
- GV3 - Tipo de Veículo
- GU9 - Região
- GU3 - Emitente
- SYA - País
- SAH - Unidade de Medida
- GWA - Movimentos Contábeis

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [menu_do_produto](#)
[atualizacoes](#) [movimentacao](#) [calculado_de_frete](#)
[simulacao_de_frete_simplificada](#) [gfex011](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#) [Termos
de uso](#)