

Unitizadores (GFEA043 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - Cadastrar um Registro
 - Alterar as Informações do Registro Cadastrado
 - Excluir um Registro Cadastrado
- 03. TELA CADASTRO DE UNITIZADORES DE CARGA
 - Outras Ações / Ações Relacionadas
- 04. TELA UNITIZADORES DE CARGA - INCLUIR
 - Principais Campos e Parâmetros
- 05. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite cadastrar os unitizadores de carga, assim como a alteração e visualização de unitizadores a serem utilizados.

Unitizar cargas significa tornar única uma série de mercadorias de pesos, tamanhos e formatos distintos, possibilitando assim a movimentação mecânica desta unidade.

Dentre as principais formas de unitização de cargas, temos a paletização e a containerização.

Exemplo:

O palete (ou *pallet*, em Inglês) é o unitizador empregado para a união das mercadorias na paletização.

IMPORTANTE!

- Por padrão, o botão **Incluir** não é apresentado nessa rotina, pois as informações são importadas de um ERP. Nesse caso, na rotina **Parâmetros do Módulo (GFEX000)**, aba **Integração ERP**, o parâmetro **Origem dos Cadastros (MV_CADERP)** está parametrizado como **1 - ERP**.
- Para que o botão **Incluir** seja apresentado no GFEA043 é necessário que o parâmetro **Origem dos Cadastros (MV_CADERP)** seja configurado como **2 - SIGAGFE**. Nesse caso, será possível realizar o cadastro diretamente pelo GFEA043, porém, não haverá mais integração de todos os cadastros entre os produtos.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastrar um Registro

1. No SIGAGFE acesse **Atualizações > Cadastros > Expedição / Recebim. > Unitizadores**.
2. Na tela **Cadastro de Unitizadores de Carga**, clique em **Incluir**.
3. Na tela **Unitizadores de Carga - Incluir**, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
4. Clique em **Confirmar**.

Alterar as Informações do Registro Cadastrado

1. Na tela **Cadastro de Unitizadores de Carga**, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
2. Clique em **Alterar**.
3. Na tela **Unitizadores de Carga - Alterar**, efetue a alteração necessária.
4. Clique em **Confirmar**.

Excluir um Registro Cadastrado

1. Na tela **Cadastro de Unitizadores de Carga**, selecione o registro cujas informações serão eliminadas.
2. Clique em **Outras Ações > Excluir**.
3. Em seguida será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão.
4. Clique em **Confirmar**.

03. TELA CADASTRO DE UNITIZADORES DE CARGA

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Incluir	Permite acessar a tela Unitizadores de Carga - Incluir , para cadastrar um novo registro.
Alterar	Permite acessar a tela Unitizadores de Carga - Alterar , para efetuar uma alteração no registro selecionado.
Visualizar	Permite acessar a tela Unitizadores de Carga - Visualizar , para efetuar uma consulta aos dados do registro selecionado.
Outras Ações > Pesquisa	Permite pesquisar as informações dos unitizadores, utilizando filtros específicos para a sua ordenação.
Outras Ações > Excluir	Permite excluir o registro selecionado na tela Cadastro de Unitizadores de Carga . Importante! Esta operação não poderá ser desfeita após ser confirmada.

04. TELA UNITIZADORES DE CARGA - INCLUIR

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Unitizador	Código utilizado para identificar o unitizador.
Descrição	Descrição utilizada para identificar o unitizador.
Tara	Tara do unitizador, que é o peso bruto do objeto a ser utilizado como unificador. Exemplo: Se for utilizado um palete como unitizador deverá ser informado o seu peso bruto do palete.
Volume	Volume do unitizador, em m ³ (metros cúbicos).
Vol. Ocupado	Volume ocupado pelo unitizador, em m ³ (metros cúbicos). Exemplos: - Um tambor cilíndrico, cujo volume é de 0,75m³ pode utilizar uma área total de 1m³. - Um unitizador triangular, com base de 1m² e altura de 2m possui seu volume de 1m³, entretanto, não é possível aproveitar os outros 1m² que sobram. Assim, o volume ocupado desse unitizador deve ser considerado como 2m³.
Situação	Indica a situação do unitizador: 1 - Ativo; 2 - Inativo. Importante! - Esse campo permanece desabilitado na inclusão do unitizador de carga, pois o campo Situação automaticamente é igual a 1 - Ativo. - Após a inclusão do unitizador de carga, por meio do botão Alterar é possível modificar a sua situação.
Ident. Unitiz.	Identificação do unitizador: 1 - Não informada; 2 - Opcional; 3 - Obrigatória.
Finalidade	Indica a finalidade do unitizador:

Campo	Descrição
	1 - Faturamento / NF; 2 - Pátios e Portarias; 3 - Ambos.

05. TABELAS UTILIZADAS

- GUG - Unitizadores

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [atualizacoes](#) [cadastros](#)
[expedicao_recebimento](#) [unitizadores](#) [gfea043](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)