

Logística - Linha Protheus - GFE - Cálculo do frete sobre peso real ou peso cubado

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:50 min**

Dúvida

O **SIGAGFE** utiliza o peso real ou peso cubado no **Cálculo do Frete**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as versões.

Solução

O **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador**, quando ocorre o cálculo do frete, o Sistema sempre verifica qual o maior peso. Isto é, faz uma comparação entre o **Peso Real** e o **Peso Cubado**. Aquele que for maior será usado para o cálculo do frete.

1. **Peso Real**

É gravado no item do documento de carga e é fornecido pela nota fiscal de entrada ou saída.

2. **Peso Cubado**

É calculado no momento do cálculo do frete. Abaixo alguns pontos importantes:

- Não é usado o **GW8_PESOC - Peso Cubado** que está no item do **Documento de Carga**, pois é feito um cálculo interno.
- Deve ser informado, na negociação da tabela de frete, o campo **KG/M3**. O padrão desse campo é 300 Kg, mas ele é definido pela transportadora, podendo assumir outros valores. Logo, verifique com a **Transportadora** qual fator deve ser informado nesse campo.
- O **Peso Cubado** é calculado utilizando o **GW8_VOLUME - Volume M3 do item**, multiplicado pelo fator indicado acima **KG/M3**.
- Exemplo de **Cálculo de Peso Cubado**:
 - **KG/M3** = 300
 - **GW8_VOLUME** = 100
 - **Peso Cubado** = $(300 * 100) = 30.000$

3. O próximo passo é comparar o **Peso Cubado** acima, com o **Peso Real** do item do **GW8_PESOR**. Aquele que for maior será usado para o cálculo do frete.

Saiba mais

É possível também gravar o peso cubado no item do documento de carga. Veja mais detalhes no [link: Logística - Linha Protheus - GFE - Parâmetro Grava Peso Cubado Calculado - MV_GFEOPC](#)

