

Logística - Linha Protheus - GFE - Como configurar Parâmetros por Filial no SIGAGFE

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Como configurar Parâmetros por Filial no **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões.

Solução

Os parâmetros do **Protheus** são mantidos pelo programa **Bases de Dados** que fica no módulo **SIGACFG - Configurador**, no caminho **Base de Dados > Dicionário**.

Dentro deste programa ao expandir o **+** que fica à esquerda, será exibido a opção **Parâmetros** e ao selecionar esta opção todos os parâmetros de todos os módulos do **Protheus** serão exibidos.

Por padrão, os parâmetros do **Protheus** são criados com o campo **Filial** em branco, isso quer dizer que este parâmetro será utilizado por todas as filiais.

Quando é necessário configurar o parâmetro por filial, o mesmo deverá ser duplicado de forma manual por este programa, informando a filial.

Exemplo: O Cliente deseja que os parâmetros de **CFOP - Código Estadual de Operações e de Prestações** Estadual **MV_CFOFR1** e **CFOP** Interestadual **MV_CFOFR2** sejam diferentes para as filiais 1, 2 e 3. E que sejam iguais para as filiais 4 e 5. Desta forma o cliente deverá manter os parâmetros **MV_CFOFR1** e **MV_CFOFR2** com a filial em branco onde neste caso vai atender as filiais 4 e 5.

Além disso deverá criar/duplicar os parâmetros **MV_CFOFR1** e **MV_CFOFR2** para as filiais 1, 2 e 3 informando os valores diferenciados para cada filial.

Neste exemplo acima os parâmetros ficarão conforme imagem:

Filial	Nome	Valor
	MV_CFOFR1	"Valor Default - Filial 4 e 5"
1	MV_CFOFR1	"Valor da Filial 1"
2	MV_CFOFR1	"Valor da Filial 2"
3	MV_CFOFR1	"Valor da Filial 3"
	MV_CFOFR2	"Valor Default - Filial 4 e 5"
1	MV_CFOFR2	"Valor da Filial 1"
2	MV_CFOFR2	"Valor da Filial 2"
3	MV_CFOFR2	"Valor da Filial 3"